

សទ្ទានុក្រមប្លុក

គ្រប់ប្លុកក្នុងផ្ទាំងឧបករណ៍ mBlock សម្រាប់រូបយន្តរបស់ថ្នាក់នេះ — សរុប ២៤៥ — ចាត់តាំងជាប្រភេទតាមរបៀបដែលផ្ទាំងឧបករណ៍ចាត់។ ប្លុកនីមួយៗប្រាប់ថាវាធ្វើអ្វី ពេលណាដែលអ្នកគួរប្រើវា និងបង្ហាញឧទាហរណ៍ដែលដំណើរការ។

Events

ប្លុកមួយ។ ប្លុកនីមួយៗចាប់ផ្តើមស្រ្តីបពេលមានអ្វីមួយកើតឡើង ហើយស្រ្តីបមួយអាចមានតែមួយ។ ប្លុកម្នាក់ណាដែលអ្នកជ្រើស សម្រេចថា ពេលណា — និងថាតើ — កម្មវិធីរបស់អ្នកដំណើរការឬអត់។

when CyberPi starts up

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួយ។ អ្វីៗនៅក្រោមវាដំណើរការតាមពេល CyberPi បើកថាមពល ឬត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញ — ហើយដោយសារការអាចទ្រុឌទ្រោមរូបយន្តចាប់ផ្តើមឡើងវិញ ក៏តាមពេលកម្មវិធីអាចទ្រុឌរួចដែរ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការរៀបចំដែលគួរធ្វើតែម្តង និងសម្រាប់អ្វីដែលរូបយន្តគួរធ្វើដោយគ្មានអ្នកមើល។ ក្នុងវគ្គសិក្សានេះ វាតែងតែផ្ទុកបន្ទាត់តែមួយប្រាប់អ្នកបើកបរថាត្រូវចុចអ្វី ព្រោះកម្មវិធីដែលបើកបរ តាមពេលចាប់ផ្តើម គឺជាកម្មវិធីដែលបើកបរធ្លាក់ពីតុអំឡុងការអាចទ្រុឌ។

ឧទាហរណ៍

when CyberPi starts up

show label 1 press A to start at center of screen by small pixel

ពេលបើកថាមពល បង្ហាញសេចក្តីណែនាំ រួចរង់ចាំ។ គ្មានអ្វីធ្វើចលនាទេ រហូតដល់មនុស្សសម្រេចថាគួរ។

ស្រ្តីបតែមួយប៉ុណ្ណោះអាចនៅក្រោមប្លុកមួយ។ ប្លុកមួយ «when CyberPi starts up» ពីរក្នុងគម្រោងតែមួយ មិនមែនជាកម្មវិធីពីរទេ — វាជាការគាំង។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩ . មើលផងដែរ when button A pressed

when joystick

pulled↑

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួយសម្រាប់ឈ្នាន់ប្រាំទិសរបស់ CyberPi ផ្ទាល់ — ដងតូចនៅលើផ្ទាំងខ្លួនឯង។ វាបាញ់ពេលដងត្រូវរុញឡើងលើ ចុះក្រោមឆ្វេង ឬស្តាំ ឬចុចកណ្តាល។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «pulled↑»

pulled↑

pulled↓

pulled←

pulled→

middle pressed

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការជ្រើសរើសរវាងរបស់ផ្សេងៗដោយមិនប្រើឧបករណ៍បន្ថែម៖ ម៉ឺនុយ ការប្តូរបៀប ការរុញមួយទិស។ មានប្រយោជន៍ពេលក្រុមនីមួយៗមានរូបយន្ត តែមិនមែនក្រុមនីមួយៗមានឈ្នាន់បញ្ជា។

ឧទាហរណ៍

when joystick

pulled↑

moves forward

at

40

RPM for

1

secs

រុញដងលើផ្ទាំងឡើងលើ ហើយរូបយន្តឈានមួយជំហានទៅមុខ។

នេះជាដងដែលភ្ជាប់ក្នុង CyberPi មិនមែនឈ្នាន់បញ្ជា Bluetooth ទេ។ ឈ្នាន់បញ្ជាមានប្លុករបស់វាផ្ទាល់ ក្នុងថតឧបករណ៍ Bluetooth controller។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦ . មើលផងដែរ joystick RX

when button A pressed

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកម្នាក់ដែលដំណើរការស្ត្រីរបស់វា ពេលប៊ូតុង A ឬ B លើ CyberPi ត្រូវបានចុច។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «A»

A

B

ប្រើវានៅពេល

នេះជាប៊ូតុងចាប់ផ្តើមស្តង់ដាររបស់វគ្គសិក្សា។ ការរៀបចំឡូតែងតែដំណើរការកម្មវិធីភ្លាម ដូច្នេះការដាក់ផ្នែកដែលធ្វើចលនានៅក្រោមប៊ូតុង A គឺជាអ្វីដែលរក្សារូបយន្តឲ្យនៅស្ងៀម រហូតដល់មានអ្នកត្រៀមរួច។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

moves forward 20 cm until done

រូបយន្តរង់ចាំ ទោះយូរប៉ុណ្ណា រហូតដល់មនុស្សម្នាក់ចុច A។

A និង B ជាប៊ូតុងមូលពីរនៅក្បែរអេក្រង់ មិនមែនឈ្នាំងបញ្ជាទេ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០ - មើលផងដែរ when CyberPi starts up, when joystick pulled↑

when CyberPi tilted left

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកម្នាក់ដែលបាញ់ពេល CyberPi ត្រូវបានកាន់នៅមុំជាក់លាក់មួយ — ផ្ទៀងផ្ទាត់ ស្តាំ ទៅមុខ ថយក្រោយ ឬដកអេក្រង់ឡើងលើ ឬអេក្រង់ចុះក្រោម។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «tilted left»

tilted left

tilted right

tilted forward

tilted backward

screen faces up

screen faces down

ប្រើវានៅពេល

ពេលរូបយន្តខ្លួនឯងជាឧបករណ៍បញ្ជា ឬដើម្បីកត់សម្គាល់ថាមានអ្វីមួយខុស៖ រូបយន្តដែលរាយការណ៍ «អេក្រង់ចុះក្រោម» គឺត្រូវបានផ្តល់។

ឧទាហរណ៍

when CyberPi tilted left

play hi

ផ្ទៀងរូបយន្តទៅឆ្វេង ហើយវាឆ្លើយតបដោយសំឡេង។

មើលផងដែរ when wave left detected

when wave left detected

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមូកដែលបាញ់លើចលនា មិនមែនលើទីតាំង — ការគ្រឿងមួយក្នុងចំណោមបួនទិស ឬការបង្វិលតាម ឬប្រាសទ្រនិចនាឡិកា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «wave left»

wave left wave right wave up
wave down rotate clockwise
rotate counterclockwise freefall
shaken

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់កាយវិការ។ វាអានចលនាមុតស្រួច ដូច្នេះវាសមនឹង «អង្រួនដើម្បីកំណត់ឡើងវិញ» ជាការបញ្ជាដ៏ជាក់លាក់។

ឧទាហរណ៍

when wave left detected

turn off LED all

ការគ្រឿងទៅឆ្វេងបិទភ្លើង។

មើលផងដែរ when CyberPi tilted left

when light value > 50

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមូកដែលឃ្លាំមើលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាក្នុងខ្លួនមួយ — ពន្លឺសំឡេង កម្លាំងអង្រួន ឬនាឡិកា — ហើយបាញ់ភ្លាមពេលវាឆ្លងលេខដែលអ្នកកំណត់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «light»

light sound shaking strength
timer

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «>»

> <

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកចង់បានប្រតិកម្មដោយមិនចាំបាច់សរសេរការឃ្លាំមើលដោយខ្លួនឯង។ វាជំនួសរង្វិលជុំ forever ដែលមាន if នៅខាងក្នុង ហើយវាបន្តដំណើរការនៅផ្ទៃខាងក្រោយខណៈស្រ្តីបច្ចុប្បន្នធ្វើអ្វីផ្សេងៗ។

ឧទាហរណ៍

when sound value > 60

LED all displays R 255 G 0 B 0

ការទះដៃខ្លាំងធ្វើឲ្យរង្វង់ភ្លើងក្រហម ទោះរូបយន្តកំពុងធ្វើអ្វីផ្សេងក៏ដោយ។

វាបាញ់នៅពេលឆ្លង មិនមែនខណៈតម្លៃនៅតែខ្ពស់ទេ — សំឡេងខ្លាំងជាប់ៗធ្វើឲ្យវាបាញ់ម្តង មិនមែនម្តងហើយម្តងទៀតទេ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១ • មើលផងដែរ loudness, ambient light intensity

when green flag clicked

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកម្នាក់ទៀតបែកចែករបស់ Scratch។ វាដំណើរការពេលអ្នកចុចទង់បៃតងខាងលើឆាកនៅលើកុំព្យូទ័រ។



ប្រើវានៅពេល

តែក្នុងរបៀប Live ប៉ុណ្ណោះ ជាកន្លែងដែលកម្មវិធីដំណើរការលើកុំព្យូទ័រ ហើយរូបយន្តជាតុក្កតានៅចុងខ្សែ។ កម្មវិធីដែលអាចឡូត៍រួចគ្មានទង់ឲ្យចុចទេ ដូច្នេះប្លុកម្នាក់នេះមិនដែលបាញ់នៅលើរូបយន្តឡើយ។

ឧទាហរណ៍

when green flag clicked

show label 1 hello at center of screen by small pixel

ក្នុងរបៀប Live ការចុចទង់សរសេរលើអេក្រង់រូបយន្ត។

បើកម្មវិធីរបស់អ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះក្រោយអាចឡូត សូមពិនិត្យថាប្លុកម្នាក់របស់វាមិនមែនប្លុកនេះទេ។ ប្រើ «when CyberPi starts up» ឬ «when button A pressed» ជំនួស។

មើលផងដែរ when CyberPi starts up

when space key pressed

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកម្នាក់ដែលបាញ់ពេលគ្រាប់ចុចលើការចុចកុំព្យូទ័រត្រូវបានចុច។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

មិនយប់ងាយជា «space»

space

up arrow

down arrow

right arrow

left arrow

any

ប្រើវានៅពេល

តែរបៀប Live ប៉ុណ្ណោះ ដោយហេតុផលដូចទង់បៃតង — រូបយន្តដែលអាចឡូត៍រួចមិនភ្ជាប់នឹងការចុចរបស់អ្នកទេ។ មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការសាកល្បងរហ័សនៅតុ។

ឧទាហរណ៍

when space key pressed

stop encoder motor all

ប៊ូតុងបញ្ឈប់បន្ទាន់ដោយ space bar ខណៈអ្នកសាកល្បងក្នុងរបៀប Live។

មើលផងដែរ when green flag clicked

when I receive



វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួយដែលដំណើរការពេលសារដែលមានឈ្មោះអ្នកជ្រើសត្រូវបានផ្សាយ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបំបែកកម្មវិធីជាផ្នែកមានឈ្មោះដែលហៅគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយដើម្បីឱ្យព្រឹត្តិការណ៍មួយចាប់ផ្តើម ស្រ្តីបច្ចេនក្នុងពេលតែមួយ។ គ្រប់ស្រ្តីបដែលមាន «when I receive» ដូចគ្នាដំណើរការជាមួយគ្នា។

ឧទាហរណ៍

when I receive

go

moves forward 20 cm until done

អ្វីក៏ដោយដែលផ្សាយ «go» ធ្វើឱ្យស្រ្តីបនេះដំណើរការ។

មើលផងដែរ broadcast, broadcast and wait

broadcast



វាធ្វើអ្វី

ផ្ញើសារដែលមានឈ្មោះ ហើយបន្តភ្លាមដោយមិនរង់ចាំអ្វីដែលឆ្លើយតបវាទេ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលរឿងមួយគួរធ្វើឱ្យរឿងមួយទៀតកើតឡើង តែទាំងពីរមិនចាំបាច់ផ្លាស់វេនគ្នា — ចាប់ផ្តើមឡើង ឧទាហរណ៍: ការបើកបរបន្ត។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

broadcast go

show label 1 sent at center of screen by small pixel

សារចេញទៅ ហើយស្រ្តីបនេះបន្តភ្លាម។

មើលផងដែរ when I receive, broadcast and wait

broadcast



and wait

វាធ្វើអ្វី

ផ្ញើសារដែលមានឈ្មោះ រួចទប់ស្រ្តីបនេះរហូតដល់គ្រប់ស្រ្តីបដែលស្តាប់សារនោះបានបញ្ចប់។

ប្រើវានៅពេល

ពេលលំដាប់សំខាន់ — ធ្វើរឿងនោះ ហើយតែពេលវាចប់ទាំងស្រុង ទើបធ្វើរឿងនេះ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

broadcast park and wait

play hi

ចតមុនសិន; តែពេលការចតរួចទើបរូបយន្តបន្តសំឡេង។

មើលផងដែរ broadcast

Control

រូបរាងនៃកម្មវិធី៖ អ្វីដែលធ្វើម្តងទៀត អ្វីដែលកើតឡើងតែពេលខ្លះ និងអ្វីដែលរង់ចាំ។ ប្លុកទាំងនេះផ្ទុកប្លុកដទៃ ជាជាងធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯង។



វាធ្វើអ្វី

រង្វិលជុំគ្មានទីបញ្ចប់។ អ្វីៗនៅខាងក្នុងដំណើរការ រួចដំណើរការម្តងទៀត ដរាបណាកម្មវិធីនៅរស់។

ប្រើវានៅពេល


សម្រាប់អ្វីដែលរូបយន្តត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់៖ ឃ្លាំមើលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ដើរតាមបន្ទាត់ ឆ្លើយតបនឹងឧបករណ៍បញ្ជា។ កម្មវិធីរូបយន្តស្ទើរគ្រប់ទាំងអស់មានវាមួយនៅបេះដូង។

ឧទាហរណ៍

បើកបរ ហើយបន្តមើល។ រាល់ពេលជញ្ជាំងចូលមកជិត បត់ចេញពីវា។

គ្មានអ្វីនៅក្រោយរង្វិលជុំ forever ដំណើរការឡើយ ព្រោះរង្វិលជុំមិនចេះបញ្ចប់។ បើអ្នកមានប្លុកនៅខាងក្រោមវា ប្លុកទាំងនោះស្លាប់។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣ . មើលផងដែរ repeat, repeat until



វាធ្វើអ្វី

ដំណើរការអ្វីៗខាងក្នុងតាមចំនួនកំណត់ រួចបន្តទៅអ្វីបន្ទាប់។

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកដឹងចំនួនជាមុន — បួនជ្រុងនៃការ បីសំឡេងបីប ដប់ជំហាន។

ឧទាហរណ៍

ការ សរសេរម្តង ហើយដំណើរការបួនដង។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២១ . មើលផងដែរ count with from to by step repeat, forever

restart CyberPi

វាធ្វើអ្វី

ចាប់ផ្តើម CyberPi ឡើងវិញ ដូចជាបានបិទ ហើយបើកម្តងទៀត។

ប្រើវានៅពេល

កម្រណាស់។ ដើម្បីត្រឡប់ទៅស្ថានភាពស្អាតបន្ទាប់ពីមានអ្វីខុស ឬ ដើម្បីចាប់ផ្តើមកម្មវិធីពីដើមឡើងវិញ។

ឧទាហរណ៍

when button B pressed

restart CyberPi

ប៊ូតុងកំណត់ឡើងវិញតាមកម្មវិធី។

អ្វីៗក្នុងអង្គចងចាំបាត់អស់ — អចេរគ្រប់ត្រឡប់ទៅតម្លៃដើមរបស់វា។

មើលផងដែរ stop all

if then

វាធ្វើអ្វី

ដំណើរការប្រកបដោយក្នុងម្តង ប៉ុន្តែតែពេលលក្ខខណ្ឌពិតឡើយនេះ។ បើវាមិនពិត ប្រកបទាំងនោះត្រូវរំលង។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តដែលគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើនៅម្ខាងទៀត។ ក្នុងរង្វិលជុំ forever វាត្រូវជា «ពិនិត្យរឿងនេះ រាល់ជុំ»។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

forever

if ultrasonic 2 1 distance to an object (cm) < 15 then

play hi

បន្តិចសំឡេងគ្រប់ពេលមានវត្ថុនៅជិត។ នៅស្ងៀមពេលគ្មាន។

វាសាកល្បងម្តង នៅពេលស្ត្រីបទៅដល់វា។ ដើម្បីបន្តសាកល្បង ត្រូវដាក់វាក្នុងរង្វិលជុំ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០ • មើលផងដែរ if then, repeat until

insert code `cyberpi.console.print("hello world")`

វាធ្វើអ្វី

អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវាយបន្ទាត់ Python ដោយផ្ទាល់ចូលក្នុងកម្មវិធីប្រកបដោយជំនាញការនៅកន្លែងប្រកបនោះស្ថិតនៅ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកត្រូវការអ្វីមួយដែលផ្ទាំងឧបករណ៍មិនផ្តល់។ វាជាស្ថានភាពរវាងវគ្គសិក្សាប្រកប និងវគ្គសិក្សា Python ហើយជារបៀបដែលថ្នាក់ទី ៨ មើលទៅអ្វីដែលថ្នាក់ទី ៩ ធ្វើ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

insert code

ប្រកបមួយ ផ្ទុកបន្ទាត់ Python ណាមួយដែលអ្នកវាយចូល។

តែរបៀប Upload ប៉ុណ្ណោះ ហើយបន្ទាត់ដែលវាយខុសនឹងបរាជ័យនៅលើរូបយន្ត មិនមែនក្នុងកម្មវិធីនិពន្ធទេ។

if then

else

វាធ្វើអ្វី

ផ្តល់ពីរ ការសម្រេចចិត្តមួយ។ ផ្នែកខាងលើជំនាញការពេលវេលាពិត ផ្នែកខាងក្រោមពេលវេលាមិនពិត — តែងតែមួយ មិនដែលទាំងពីរទេ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលពិតជាមានអ្វីត្រូវធ្វើទាំងសងខាង៖ ទៅឆ្វេង ឬទៅស្តាំ ភ្លើងបៃតង ឬភ្លើងក្រហម។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

forever

if ultrasonic 2 1 distance to an object (cm) < 15 then

LED all displays R 255 G 0 B 0

else

LED all displays R 0 G 255 B 0

ក្រហមពេលផ្លូវជាប់ បៃតងពេលទំនេរ — ហើយមិនដែលគ្មានទាំងពីរទេ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥
- មើលផងដែរ if then

wait seconds


វាធ្វើដូច្នេះ

ទប់ស្រ្តីបឡនៅស្ងៀមអស់រយៈពេលជាវិនាទី រួចបន្ត។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីឱ្យអ្វីមួយដែលគ្មាន «until done» ផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ចប់ ដើម្បីដាក់គម្លាតបង្ហាញឱ្យមនុស្សអានទាន់ ឬដើម្បីបន្ថយល្បឿនរង្វិលជុំដែលវិលលឿនជាងអ្វីៗអាចឆ្លើយតបបាន។

ឧទាហរណ៍



បើកបរអស់ពីរវិនាទីជាក់លាក់ រួចឈប់។ ការរង់ចាំគឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យវាពីរវិនាទី។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩ • មើលផងដែរ wait until, moves forward at RPM for secs

wait until


វាធ្វើដូច្នេះ

ទប់ស្រ្តីបឡនៅស្ងៀមរហូតដល់លក្ខខណ្ឌក្លាយជាពិត ទោះយូរប៉ុណ្ណា រួចបន្ត។

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកចង់រង់ចាំរឿងមួយ ជាជាងរង់ចាំពេលវេលា — រហូតដល់ប៊ូតុងត្រូវចុច រហូតដល់ជញ្ជាំងជិត រហូតដល់បន្ទាត់លេចឡើង។

ឧទាហរណ៍



លំនាំដែលរារាំងកម្មវិធីអាចឡើងវិញបើកបរធ្លាក់ពីតុ៖ វារង់ចាំមនុស្សមុនពេលធ្វើចលនា។

បើលក្ខខណ្ឌមិនដែលពិត ស្រ្តីបរង់ចាំរហូត។ ត្រូវទុកផ្លូវចេញឱ្យខ្លួនឯង។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៩ • មើលផងដែរ repeat until, wait seconds




វាធ្វើដូច្នេះ

បន្តធ្វើលក្ខខណ្ឌរហូតដល់លក្ខខណ្ឌក្លាយជាពិត។ វាពិនិត្យ មុន ជុំនីមួយៗ ដូច្នេះបើលក្ខខណ្ឌពិតរួចហើយ ខាងក្នុងមិនដំណើរការសោះឡើយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលចំនួនមិនស្គាល់ តែខ្សែបញ្ចប់ច្បាស់៖ វាទៅមុខរហូតដល់ជញ្ជាំងជិត បង្វិលរហូតដល់រកបន្ទាត់ឃើញ។

ឧទាហរណ៍



- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២៤ - មើលផងដែរ wait until, forever



វាធ្វើដូច្នេះ

បញ្ឈប់ស្រ្តីបដែលកំពុងដំណើរការ។ «all» បញ្ឈប់កម្មវិធីទាំងមូល «this script» បញ្ឈប់តែស្រ្តីបដែលប្តូកនោះស្ថិតនៅ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all


this script

other scripts in sprite

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីដោយចេតនា — ដល់ខ្សែបញ្ចប់ កិច្ចការរួចរាល់។

ឧទាហរណ៍



ការបញ្ឈប់កម្មវិធីមិនបញ្ឈប់កង់ទេ។ ម៉ូទ័ររក្សាបញ្ជាចុងក្រោយរបស់វា ដូច្នេះត្រូវបញ្ឈប់វាជាមុនសិន។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ - មើលផងដែរ stop encoder motor (1) EM1, break




វាធ្វើអ្វី

រង្វិលជុំរាប់។ វាបង្កើតអថេរមួយ រាប់ពីដើមទៅចុងតាមជំហានដែលអ្នកជ្រើស ហើយដំណើរការខាងក្នុងម្តងក្នុងមួយចំនួន — ដូច្នេះប្លុកខាងក្នុងអាចប្រើលេខនោះ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលចំនួនធ្វើម្តងទៀតក៏មានប្រយោជន៍នៅខាងក្នុងរង្វិលជុំដែរ។ ដើរតាមបញ្ជីម្តងមួយធាតុ គួររូបរាងដែលជ្រុងកាន់តែវែង បោះពុម្ពលំដាប់មានលេខ។

ឧទាហរណ៍



លេខចុងក្រោយមិនរាប់បញ្ចូលទេ។ ដើម្បីដើរពេញបញ្ជី ត្រូវរាប់ទៅដល់មួយលើសប្រវែងរបស់វា។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ repeat, item of my list




វាធ្វើអ្វី

ចាកចេញពីរង្វិលជុំដែលវាស្ថិតនៅភ្លាម ហើយបន្តបន្ទាប់ពីរង្វិលជុំនោះ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្វីមួយខាងក្នុងរង្វិលជុំសម្រេចថាគ្មានប្រយោជន៍វិលម្តងទៀត — រកឃើញរបស់នោះហើយ ដល់ដែនកំណត់ហើយ។

ឧទាហរណ៍



- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ • មើលផងដែរ continue, stop all

continue


វាធ្វើអ្វី

រំលងផ្នែកនៅសល់នៃជំពូកនេះ ហើយចាប់ផ្តើមជំពូកបន្ទាប់។

ប្រើវានៅពេល

ពេលករណីមួយគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើ តែរង្វិលជុំគូរបន្ត — ឆ្លងកាត់ធាតុដែលអ្នកមិនខ្វល់។

ឧទាហរណ៍



ឈានមួយជំហាន លុះត្រាតែផ្លូវជាប់ ក្នុងករណីនោះ គ្រាន់តែមើលម្តងទៀត។

មើលផងដែរ **break**

Operators

នព្វន្ត និងសំណួរ។ គ្មានប្លុកណាមួយក្នុងចំណោមនេះធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងទេ — វាជាអ្នករាយការណ៍ ហើយវាចូលក្នុង រន្ធរបស់ប្លុកដទៃ។



វាធ្វើអ្វី

បង្អែងតម្លៃពីប្រភេទមួយទៅប្រភេទមួយទៀត — អត្ថបទទៅជាចំនួនគត់ លេខទៅជាអត្ថបទ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «integer»

integer float string

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្វីមួយមកជាអត្ថបទ តែត្រូវប្រើជាលេខ។ តម្លៃដែលទទួលតាមបណ្តាញ ឬអានពីអេក្រង់ គឺជាអត្ថបទ ទោះវាមើលទៅដូចលេខក៏ដោយ។

ឧទាហរណ៍



អត្ថបទ «50» ក្លាយជាលេខ ៥០ ដែលប្លុកម៉ូទ័រអាចប្រើបាន។

មើលផងដែរ join




វាធ្វើអ្វី

បូកលេខពីរ ហើយរាយការណ៍ចម្លើយ។ វាជាអ្នករាយការណ៍ ដូច្នេះវាមិនធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងទេ — អ្នកទាញវាចូលក្នុងរន្ធរបស់ប្លុកផ្សេងៗ។

ប្រើវានៅពេល

គ្រប់កន្លែងដែលលេខត្រូវគណនាជាជាងវាយចូល។ ការបញ្ជាទិសជាករណីធម្មតា៖ ល្បឿនគោល បូកនឹងការកែតម្រូវ។

ឧទាហរណ៍



រន្ធត្រូវបានបំពេញដោយផលបូក ជំនួសលេខថេរ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ -, *




វ៉ាឡេដ្យូ

ដកលេខមួយចេញពីលេខមួយទៀត ហើយរាយការណ៍ចម្លើយ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ភាពខុសគ្នា — អ្នកនៅឆ្ងាយពីគោលដៅប៉ុណ្ណា នៅសល់ប៉ុន្មាន។ ការកែតម្រូវទិសដៅជាធម្មតាគឺ កង់មួយបូកនឹងកំហុស ហើយកង់មួយទៀតដកនឹងវា។

ឧទាហរណ៍



ល្បឿនគោលដៅដូចគ្នា ការកែតម្រូវផ្ទុយគ្នា៖ រូបយន្តកោង។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ +




វ៉ាឡេដ្យូ

គុណលេខពីរ ហើយរាយការណ៍ចម្លើយ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន។ ការអានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រមកជាឯកតាដែលអ្នកចង់បាន; ការគុណបូរវា ទៅជាល្បឿន ម៉ុ ឬពន្លឺ។

ឧទាហរណ៍



យកកំហុសរបស់ឧបករណ៍ចាប់បន្ទាត់ ហើយធ្វើឲ្យការឆ្លើយតបខ្លាំងជាងពីរដង។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ /




វ៉ាឡេដ្យូ

ចែកលេខទីមួយនឹងលេខទីពីរ ហើយរាយការណ៍ចម្លើយ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបង្រួមអ្វីដែលធំពេក។ ការអានឈ្មាន់បញ្ហាឡើងដល់ប្រហែល ១០០ ដែលជាល្បឿនព្រៃសម្រាប់កង់ ដូច្នេះវាតែងតែត្រូវចែកឲ្យតូច។

ឧទាហរណ៍



ដងពេញក្លាយជាល្បឿនសមរម្យ ជាជាងការហោះឆ្លងកាត់បន្ទប់។

ការចែកនឹងសូន្យគ្មានចម្លើយទេ។ បើត្រូវចែកមកពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ត្រូវប្រាកដថាវាមិនអាចជាសូន្យ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១២, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ *



វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍សំណល់បន្ទាប់ពីការចែក — ៧ mod ៣ គឺ ១ ហើយ ៨ mod ៤ គឺ ០។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ «រៀងរាល់ចន្លោះ» និងសម្រាប់ការវិលជុំ។ ឧបករណ៍រាប់ mod ៤ វិល ០ ១ ២ ៣ ០ ១ ... ដែលពិតជាអ្វីដែលអ្នកចង់បានសម្រាប់ការឆ្លងកាត់ពណ៌ឬន ឬច្រុងឬន។

ឧទាហរណ៍

សំឡេងបីបរៀងរាល់ជុំទីបី និងស្ងាត់ក្នុងជុំពីរផ្សេងទៀត។

មើលផងដែរ round



វាធ្វើដូច្នេះ

បង្កត់លេខទៅចំនួនគត់ជិតបំផុត។

ប្រើវានៅពេល

ពេលការគណនាឲ្យទសភាគវែង ហើយមានតែចំនួនគត់ទេដែលសមហេតុផល — ការរាប់ សន្ទស្សន៍ក្នុងបញ្ជី លេខដែលត្រូវបង្ហាញលើអេក្រង់។

ឧទាហរណ៍

៣.៣៣៣... បង្ហាញជា ៣។

មើលផងដែរ abs of



វាធ្វើដូច្នេះ

ជ្រើសចំនួនគត់ដោយចៃដន្យរវាងលេខពីរដែលអ្នកឲ្យ រួមទាំងចុងទាំងពីរ ហើយរាយការណ៍វា។ លេខថ្មីរាល់ពេលដែលវាដំណើរការ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីធ្វើឲ្យតរិយាបថមិនអាចទាយបាន៖ ការបត់ចៃដន្យពេលជួបជញ្ជាំង ពណ៌ចៃដន្យ ការរង់ចាំចៃដន្យ។ វាជាអ្វីដែលប្លែកបំផុតដែលធ្វើដដែល ទៅជាប្លែកបំផុតដែលអ្នករក។

ឧទាហរណ៍

ការរង្វេង៖ រាល់ច្រុងជាច្រុងខុសគ្នា។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ abs of




វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍ពិត ពេលលេខខាងឆ្វេងតូចជាងខាងស្តាំ ហើយមិនពិតបើផ្ទុយ។ វាមានរាងស្រួច ព្រោះវាស្ថិតក្នុងរន្ធសំណួរ។

ប្រើវានៅពេល

ការសាកល្បងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប្រចាំថ្ងៃ។ «ជិតជាង ១៥ ស.ម.» គឺការអានចម្ងាយតិចជាង ១៥។

ឧទាហរណ៍



ជញ្ជាំងគឺជាអ្វីៗដែលនៅជិតជាងដប់ប្រាំសង់ទីម៉ែត្រ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១ • មើលផងដែរ >, =




វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍ពិត ពេលលេខខាងឆ្វេងធំជាងខាងស្តាំ។

ប្រើវានៅពេល

ពាក់កណ្តាលមួយទៀតនៃកម្រិតកំណត់។ ខ្លាំង គឺការអានសំឡេងលើសលេខមួយ; ភ្លឺ គឺការអានពន្លឺលើសលេខមួយ។

ឧទាហរណ៍



បញ្ចេញពន្លឺក្រហមលើសំឡេងណាដែលខ្លាំងជាង ៦០។

មើលផងដែរ <




វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍ពិត ពេលរបស់ទាំងពីរដូចគ្នាបេះបិទ។ វាដំណើរការលើពាក្យដូចលើលេខដែរ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការផ្គូផ្គងតម្លៃពិតប្រាកដ — ពាក្យបញ្ជាដែលឮ លេខរបៀបឧបករណ៍អាចឈានដល់គោលដៅ។

ឧទាហរណ៍



ធ្វើចលនាតែពេលពាក្យដែលឮគឺ «go» ពិតប្រាកដ។

បេះបិទមានន័យថាបេះបិទ។ ការអានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលរោបន្តិច នឹងមិនដែលស្មើលេខចេរឡើយ — ប្រើតិចជាង ឬធំជាងសម្រាប់ករណីទាំងនោះ។

មើលផងដែរ contains ?, <



វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍ពិត តែពេលសំណួរ ទាំងពីរ ខាងក្នុងវាពិត។

ប្រើវានៅពេល

ពេលរឿងពីរត្រូវពិតក្នុងពេលតែមួយ — ជិតល្មម និង នៅលើបន្ទាត់ប៊ូតុងសង្កត់ និង កំពុងធ្វើចលនា។

ឧទាហរណ៍



ឆ្លើយតបតែពេលមានវត្ថុទាំងជិត និងទាំងមានសំឡេង។

មើលផងដែរ or, not




វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលសំណួរ ណាមួយ ខាងក្នុងវាពិត — ឬទាំងពីរ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលរឿងណាមួយក្នុងចំណោមច្រើនគួរបង្កឲ្យមានការឆ្លើយតបដូចគ្នា។ ឧបករណ៍ចាប់ការប៉ះពីរ ម្ខាងៗ។

ឧទាហរណ៍



ប៊ូតុងស្នាណាមួយបញ្ឈប់រូបយន្ត។

មើលផងដែរ and




វាធ្វើអ្វី

ត្រឡប់សំណួរ៖ ពិតក្លាយជាមិនពិត មិនពិតក្លាយជាពិត។

ប្រើវានៅពេល

ពេលរឿងដែលអ្នកអាចសួរបាន គឺផ្ទុយពីរឿងដែលអ្នកខ្វល់។ «មិននៅលើបន្ទាត់» ងាយសរសេរជាង បញ្ជីនៃគ្រប់វិធីដែលអាចនៅក្រៅវា។

ឧទាហរណ៍



ស្វែងរកបន្ទាត់គ្រប់ពេលដែលឧបករណ៍ចាប់មើលមិនឃើញវា។

មើលផងដែរ and




វាធ្វើអ្វី

ភ្ជាប់អត្ថបទពីរបំណែកចូលគ្នា ហើយរាយការណ៍លទ្ធផល។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់សាងសារពីស្លាក និងតម្លៃ ដើម្បីឲ្យអេក្រង់អាន «dist=23» ជំនួស ២៣ ទទេ។

ឧទាហរណ៍



ការអានដែលមានឈ្មោះភ្ជាប់ ដែលងាយអានឆ្លងកាត់ថ្នាក់ជាងឆ្ងាយណាស់។



វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍តួអក្សរតែមួយចេញពីអត្ថបទ ដោយរាប់ចាប់ពី ១។

ប្រើវានៅពេល

កម្រណាស់ក្នុងវគ្គសិក្សានេះ។ វាសំខាន់ពេលពាក្យបញ្ជាមកជាអត្ថបទ ហើយមានតែអក្សរដំបូងទេដែលសម្រេចថាត្រូវធ្វើអ្វី។

ឧទាហរណ៍



អក្សរទីមួយនៃ «forward» គឺ f។

មើលផងដែរ length of

length of

វាធ្វើដើរ

រាយការណ៍ថាមានតួអក្សរប៉ុន្មានក្នុងអត្ថបទមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកត្រូវការទំហំរបស់ពាក្យ ជាជាងខ្លឹមសាររបស់វា។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

print length of forward

«forward» មានប្រវែងប្រាំពីរតួអក្សរ។

នេះជាប្លុកសម្រាប់ អត្ថបទ។ មានប្លុកទីពីរដែលសរសេរស្ទើរដូចគ្នាប៉ុន្តែបិទក្នុងថតដដែលនេះ គឺ «length of my list» ដែលរាប់ធាតុក្នុងបញ្ជី។ ការដាក់ប្លុកអត្ថបទលើឈ្មោះបញ្ជី វាស់ឈ្មោះ — បញ្ជីឈ្មោះ route រាយការណ៍ ៥ រាល់ពេល ទោះមានអ្វីនៅខាងក្នុងក៏ដោយ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ length of my list

contains

វាធ្វើដើរ

រាយការណ៍ពិត ពេលអត្ថបទទីមួយមានអត្ថបទទីពីរនៅកន្លែងណាមួយខាងក្នុង។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការផ្គូផ្គងធុរ ជាកន្លែងដែល equals តឹងពេក — ពិនិត្យថា ហ្គាដែលឮមានពាក្យ «stop» ដោយមិនទាមទារឲ្យវាជាពាក្យតែមួយគត់។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

if < speech recognition result contains stop ?> then

stop encoder motor all

«please stop now» មាន «stop» ដូច្នេះវាបង្គំឲ្យដំណើរការ ខណៈ equals មិនធ្វើ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ • មើលផងដែរ =, my list contains ?

abs ▼ of ○

វ៉ារីអ៊ែប៊ី

គ្រួសារអនុគមន៍គណិតវិទ្យាទាំងមូលក្នុងប្លុកតែមួយ — តម្លៃជាចំនាត់ floor ceiling ឬសកាវ៉េ និងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ — ជ្រើសរើសបញ្ជីទម្លាក់ចុះរបស់វា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «abs»

abs floor ceiling sqrt sin
cos tan asin acos atan ln
log e ^ 10 ^

ប្រើវានៅពេល

ភាគច្រើនគឺ «abs» ដែលបោះចោលសញ្ញាដក។ ឧបករណ៍ចាប់បន្ទាត់ដែលរាយការណ៍ -៤០ និងមួយដែលរាយការណ៍ ៤០ គឺឆ្ងាយពីគ្នាស្មើគ្នា; abs អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសួរ «ឆ្ងាយប៉ុណ្ណា» ដោយមិនខ្វល់ខាងណា។

ឧទាហរណ៍



ឈប់ពេលរូបយន្តឆ្លាតឆ្ងាយពីបន្ទាត់ខ្លាំង ទោះវាទៅខាងណាក៏ដោយ។

មើលផងដែរ round

Variables

ប្រអប់មានឈ្មោះ។ អថេរផ្ទុករបស់តែមួយ; បញ្ជីផ្ទុកជួររបស់ដែលមានលេខរៀងៗ ទាំងពីរត្រូវបង្កើតក្នុងថតមុនពេលអាចប្រើបាន។

set my variable ▼ to

វាធ្វើអ្វី

ដាក់តម្លៃចូលក្នុងអថេរ ដោយបោះចោលអ្វីដែលមានពីមុន។ អថេរគឺជាប្រអប់មានឈ្មោះដែលផ្ទុករបស់តែមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីឲ្យអថេរតម្លៃចាប់ផ្តើមរបស់វា និងដើម្បីកត់ត្រាអ្វីដែលគួរចងចាំ — ល្បឿនដែលជ្រើស កម្រិតកំណត់ ការរាប់។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

set speed ▼ to 40

moves forward ▼ at speed RPM

ដាក់ឈ្មោះល្បឿនម្តង រួចប្រើឈ្មោះ។ ការប្តូរវាពេលក្រោយមានន័យថាប្តូរលេខមួយនៅកន្លែងមួយ។

អថេរចាប់ផ្តើមទទេរាល់ពេលកម្មវិធីអាចទទួលបានដំណើរការ។ ត្រូវកំណត់វាមុនពេលអ្នកអានវា។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦
- មើលផងដែរ change my variable by

change my variable ▼ by

វាធ្វើអ្វី

បូកលេខទៅលើអ្វីដែលមានក្នុងអថេររួចហើយ។ លេខអវិជ្ជមានដកចេញ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការរាប់ និងការរុញបន្តិចៗ រាប់ជុំ រាប់ចំនួនដងដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបាញ់ ឬរុញល្បឿនឡើងបន្តិចខណៈបិទត្រូវសង្កត់។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

set laps ▼ to 0

forever

moves forward ▼ 100 cm ▼ until done

change laps ▼ by 1

print laps

ឧបករណ៍រាប់ជុំ៖ ចាប់ផ្តើមពីសូន្យ បូកមួយរាល់ជុំបង្ហាញចំនួនសរុប។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩
- មើលផងដែរ set my variable to

add to my list ▼

វាធ្វើដូច្នេះ

ដាក់ធាតុថ្មីនៅចុងបញ្ជី។ បញ្ជីគឺជាជួរអត្របតមានលេខរៀង ជាជាងប្រអប់តែមួយ។

ប្រើវានៅពេល

គ្រប់ពេលដែលអ្នកកំពុងប្រមូល ជាជាងជំនួស — ផ្លូវដែលកំពុងកត់ត្រា សេរីនៃការអាន សំណុំពាក្យបញ្ជាដែលឮ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

add left to route ▼

add right to route ▼

print length of route

ចលនាពីរត្រូវកត់ត្រា ហើយបញ្ជីតម្លៃរាយការណ៍ប្រវែងខ្លួនឯង។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ item of my list, length of my list

delete of my list ▼

វាធ្វើដូច្នេះ

លុបធាតុមួយចេញពីបញ្ជីតាមទីតាំងរបស់វា។ អ្វីៗនៅក្រោយវាវិលទៀងលើ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីយកធាតុដែលអ្នកទើបដោះស្រាយរួច ចេញពីជួររង់ចាំ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

delete 1 of route ▼

ទម្លាក់ធាតុទីមួយ; អ្វីដែលធ្លាប់ជាទីពីរក្លាយជាទីមួយ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦ • មើលផងដែរ delete all of my list

delete all of my list ▼

វាធ្វើអ្វី

សម្អាតបញ្ជីទូទៅទាំងស្រុង។

ប្រើវានៅពេល

មុនពេលកត់ត្រាដំណើរថ្មី។ បើគ្មានវាទេ ការកត់ត្រាទីពីរត្រូវបានបន្ថែមទៅចុងទីមួយ ហើយរូបយន្តចាក់ឡើងវិញទាំងពីរ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

delete all of route ▼

add left to route ▼

សម្អាតក្តារ រួចចាប់ផ្តើមកត់ត្រា។

កម្មវិធីដែលអាចទទួលបាន មិនចាប់ផ្តើមដោយបញ្ជីទូទៅទេ បើវាធ្លាប់រក្សាទុកអ្វីមួយពីមុន។ ត្រូវសម្អាតវាដោយខ្លួនឯង។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ add to my list

insert at of my list ▼

វាធ្វើអ្វី

ដាក់ធាតុចូលកណ្តាលបញ្ជីនៅទីតាំងដែលអ្នកជ្រើស ដោយរុញអ្វីៗនៅសល់ចុះក្រោម។

ប្រើវានៅពេល

ពេលលំដាប់សំខាន់ ហើយរបស់ថ្មីមិនស្ថិតនៅចុងទេ — ការបញ្ចូលការកែតម្រូវចូលក្នុងផ្លូវដែលកត់ត្រា។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

insert stop at 1 of route ▼

ធាតុទីមួយថ្មី; អ្វីៗផ្សេងទៀតរំកិលចុះក្រោមមួយ។

មើលផងដែរ add to my list

replace item of my list ▼ with

វាធ្វើអ្វី

សរសេរជាន់លើធាតុនៅទីតាំងមួយដោយអ្វីផ្សេងៗ។ បញ្ជីនៅមានប្រវែងដដែល។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីកែ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតម្លៃដែលរក្សាទុកនៅនឹងកន្លែង។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

replace item 1 of route ▼ with right

ចលនាទីមួយខុស; ដាក់ចលនាត្រឹមត្រូវជំនួសវា។

មើលផងដែរ item of my list

item of my list ▼


វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ធាតុមួយចេញពីបញ្ជី ជ្រើសតាមទីតាំងរបស់វា។ ធាតុទីមួយគឺ ១ មិនមែន ០ ទេ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីចាក់ឡើងវិញនូវអ្វីដែលបានប្រមូល — ដើរតាមផ្លូវដែលរក្សាទុក អាសការអាសដែលរក្សាទុក។

ឧទាហរណ៍



ដើរពេញបញ្ជី ម្តងមួយធាតុ។

លេខចុងក្រោយរបស់អ្វីដែលរាប់មិនរាប់បញ្ចូលទេ ដូច្នេះដើម្បីទៅដល់ធាតុចុងក្រោយ អ្នករាប់ទៅដល់ ប្រវែង បូកមួយ។ ការរាប់ត្រឹមប្រវែងតែម្នាក់ឯង នឹងខកខានធាតុចុងក្រោយដោយស្ងាត់។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ length of my list, count with from to by step repeat

item # of in my list ▼

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ទីតាំងនៃធាតុដំបូងដែលត្រូវនឹងអ្វីដែលអ្នកឲ្យ ឬ ០ ពេលបញ្ជីមិនមានវា។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីរកថាអ្វីមួយនៅឯណា មិនត្រឹមតែថាវាមានឬអត់។

ឧទាហរណ៍



ការបត់ឆ្វេងដំបូងស្ថិតនៅត្រង់ណាក្នុងផ្លូវ?

មើលផងដែរ my list contains ?

length of my list ▼


វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាមានធាតុប៉ុន្មានក្នុងបញ្ជី។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីដើរតាមបញ្ជីដោយមិនដឹងជាមានថាវាវែងប៉ុណ្ណា និងដើម្បីពិនិត្យថាមានអ្វីត្រូវបានប្រមូលឬអត់។

ឧទាហរណ៍



កត់សម្គាល់បញ្ជីទទេ មុនពេលព្យាយាមចាក់វាឡើងវិញ។

មានប្រភេទមួយក្នុងចំណោម Operators ដែលសរសេរស្ទើរដូចគ្នា គឺ «length of» ដែលរាប់អក្សរក្នុងអត្ថបទ។ ការទម្លាក់ឈ្មោះបញ្ជីចូល ឬក៏នោះ វាសំឡេង៖ បញ្ជីឈ្មោះ route រាយការណ៍ ៥ ជានិច្ច។

មើលផងដែរ length of, item of my list

my list ▼ contains ☐ ?


វាធ្វើអ្វី

វាយការណ៍ពិត ពេលបញ្ជីមានធាតុនោះ និងមិនពិតពេលគ្មាន។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការពិនិត្យសមាជិកភាព — តើនេះជាពាក្យដែលយើងស្គាល់ទេ? តើកន្លែងនេះធ្លាប់ទៅដល់ហើយឬនៅ?

ឧទាហរណ៍



ឆ្លើយតបតែពេលមានការបត់ឆ្វេងត្រូវបានកត់ត្រានៅចំណុចណាមួយ។

មើលផងដែរ item # of in my list, contains ?

show variable ☐

វាធ្វើអ្វី


ដាក់អថេរលើឆាកជាការអានតូចមួយដែលអ្នកអាចមើលខណៈកម្មវិធីដំណើរការ។



ប្រើវានៅពេល

ការរកកំហុសក្នុងរបៀប Live លើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ។ រូបយន្តដែលអាចទូរគូរគ្នានឆាកទេ ដូច្នេះត្រូវបោះពុម្ពទៅអេក្រង់ CyberPi ជំនួស។

ឧទាហរណ៍



មើលអថេរប្តូរតាមពេលវេលាពិត ខណៈសាកល្បងនៅតុ។

មើលផងដែរ hide variable

hide variable ☐


វាធ្វើអ្វី

យកការអានរបស់អថេរចេញពីឆាកវិញ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីរៀបចំឲ្យស្អាតបន្ទាប់ពីរកកំហុសរួច។

ឧទាហរណ៍



សម្អាតឆាកពីការអានទាំងឡាយ។

មើលផងដែរ show variable

show list

my list ▼

វាធ្វើដូច្នេះ

បង្ហាញបញ្ជីលើឆាកខណៈកម្មវិធីដំណើរការ។

ប្រើវានៅពេល

ការកក់ហុសក្នុងរបៀប Live ដើម្បីមើលបញ្ជីបំពេញឡើង។

ឧទាហរណ៍

when green flag clicked

show list

route ▼

មើលផ្លូវកំពុងត្រូវកត់ត្រា ម្តងមួយឆ្នាំ។

មើលផងដែរ hide list my list

hide list

my list ▼

វាធ្វើដូច្នេះ

យកការអានរបស់បញ្ជីចេញពីឆាកវិញ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីសម្អាតឆាកពេលអ្នកមើលរួច។

ឧទាហរណ៍

when green flag clicked

hide list

route ▼

រៀបចំឆាកឲ្យស្អាត។

មើលផងដែរ show list my list

My Blocks

ប្លុកដែលអ្នកបង្កើត។ ដាក់ឈ្មោះឲ្យក្រុមប្លុកមួយ នោះវាក្លាយជាប្លុកតែមួយ — ដែលជារបៀបដែលស្ត្រីបង្កើតក្លាយជាស្ត្រីបង្កើតដែលប្រាប់ថាវាមានន័យអ្វី។

define

វាធ្វើអ្វី

ចាប់ផ្តើមប្លុករបស់អ្នកផ្ទាល់។ អ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យវា ហើយអ្វីៗនៅក្រោមប្លុកម្នាក់ define ក្លាយជាអ្វីដែលឈ្មោះនោះធ្វើ។ ប្លុកថ្មីនោះបន្ទាប់មកលេចឡើងក្នុងថត My Blocks ឲ្យអ្នកប្រើដូចប្លុកដទៃ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមពេលស្ត្រីបង្កើតល្អឲ្យអ្នករង្វេង ឬភ្លាមពេលអ្នកចង់ធ្វើរឿងដដែលពីកន្លែងពីរ។ ប្លុកដែលដាក់ឈ្មោះបានល្អ ឬការបើកបរប្រាំមួយបន្ទាត់ ទៅជាបន្ទាត់តែមួយដែលប្រាប់ថាការបើកបរនោះសម្រាប់អ្វី។

ឧទាហរណ៍

define

celebrate

LED

all

displays R

0

G

255

B

0

play

hi

turns right

360

° until done

turn off LED

all

ប្លុកបួន ដាក់ឈ្មោះថា «celebrate» — ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅ ជាប្លុកតែមួយ។

define មិនមែនជាស្ត្រីបង្កើតដែលដំណើរការទេ។ គ្មានអ្វីខាងក្នុងវាកើតឡើងទេ រហូតដល់មានអ្វីផ្សេងប្រើប្លុកនោះតាមឈ្មោះ។

mBot2 Chassis

កង់បើកបរទាំងពីរ។ ប្លុកដែលស្នាករបស់វាសរសេរថា «until done» ឬ «for ... secs» ទប់ស្កាត់បំណុលវាដំណើរការ; ប្លុកទៀតចាប់ផ្តើមកង់ ហើយឱ្យស្រ្តីបបន្ត ដែលជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីធ្វើចលនា និងមើលក្នុងពេលតែមួយ។

moves forward at 50 RPM for 1 secs

វាធ្វើដូច្នេះ

បើកបររូបយន្តទាំងមូលទៅទិសមួយក្នុងចំណោមបួន — ទៅមុខ ចម្រើន បត់ឆ្វេង បត់ស្តាំ — ក្នុងល្បឿនដែលអ្នកជ្រើស អស់រយៈពេលជានិច្ច រួចបញ្ចប់ម៉ូទ័រដោយខ្លួនឯង។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «moves forward»

moves forward

moves backward

turns left

turns right

ប្រើវានៅពេល

នេះជាវិធីសាមញ្ញបំផុតដើម្បីធ្វើចលនាមួយដែលវាស់បាន។ ប្រើវា ពេលអ្នកចង់បានចលនាច្បាស់លាស់មួយ រួចបន្តទៅអ្វីបន្ទាប់៖ ជ្រុង មួយនៃការ ការរុញចូលទីតាំង ការចម្លើយពេញពីជ្រុង។ ដោយសារវាលប់ដោយខ្លួនឯង អ្នកមិនអាចភ្លេចបិទម៉ូទ័របានទេ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

moves forward at 50 RPM for 1 secs

turns right 90° until done

ជ្រុងមួយនៃការ៖ បើកបរមួយវិនាទី រួចបត់មុំកែង។

ស្រ្តីបរង់ចាំនៅទីនេះ។ គ្មានអ្វីផ្សេងក្នុងស្រ្តីបនេះដំណើរការទេ រហូតដល់អស់វិនាទី ដូច្នេះអ្នកមិនអាចមើលឧបករណ៍ចាប់ សញ្ញាខណៈប្លុកនេះកំពុងបើកបរបានទេ។

មើលផងដែរ moves forward at RPM, moves forward cm until done

moves forward at 50 RPM

វាធ្វើដូច្នេះ

ចាប់ផ្តើមឱ្យរូបយន្តធ្វើចលនា ហើយឱ្យស្រ្តីបបន្តភ្លាមៗ កង់នៅតែ បង្វិលក្នុងល្បឿននោះ រហូតដល់ប្លុកផ្សេងផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ចប់វា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «moves forward»

moves forward

moves backward

turns left

turns right

ប្រើវានៅពេល

គ្រប់ពេលដែលរូបយន្តត្រូវធ្វើចលនា និងមើលក្នុងពេលតែមួយ — បើកបរទៅមុខខណៈពិនិត្យ ឧបករណ៍ចាប់ចម្ងាយ ដើរតាមបន្ទាត់ ឆ្លើយតបនឹងឈ្នាស់បញ្ជា។ នេះជាប្លុកសម្រាប់ «បន្តទៅមុខខណៈខ្ញុំ គិតរឿងផ្សេង»។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

moves forward at 50 RPM

wait until ultrasonic 2 1 distance to an object (cm) < 15

stop encoder motor all

វាទៅមុខ ហើយឈប់ពេលមានវត្ថុនៅជិតជាង ១៥ ស.ម.។

គ្មានអ្វីបញ្ចប់វាដោយខ្លួនឯងទេ។ បើស្រ្តីបដល់ចុងបញ្ចប់ កង់ នៅតែបង្វិល ដូច្នេះត្រូវបញ្ចប់ដោយ ប្លុកបញ្ចប់ម៉ូទ័រ ឬកំណត់ ល្បឿនទៅ ០។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥
- មើលផងដែរ stop encoder motor (1) EM1, moves forward at RPM for secs

moves forward ▾ 100 cm ▾ until done

វាធ្វើអ្វី

បើកបរត្រង់ទៅមុខ ឬថយក្រោយ តាមចម្ងាយវាសំដៅជាសង់ទីម៉ែត្រ ហើយរង់ចាំរហូតដល់រូបយន្តឆ្លងផុត។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «moves forward»

moves forward

moves backward

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «cm»

cm

inch

ប្រើវានៅពេល

ពេលចម្ងាយសំខាន់ជាងពេលវេលា — ជ្រុង ៣០ ស.ម. នៃការ ការថយក្រោយ ២០ ស.ម.។ វាភ្ជាប់ការបង្វិលកង់ជំនួសវិនាទី ដូច្នេះថ្មខ្សោយ ឬឥដ្ឋរអិលបន្តិច មិនប្តូរចម្ងាយដែលរូបយន្តទៅដល់ ទេ។

ឧទាហរណ៍



ការ ៣០ ស.ម.៖ ជ្រុងដដែល និងមុំដដែល បួនដង។

សង់ទីម៉ែត្រត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណាដែលការកំណត់តួរូបយន្តត្រឹមត្រូវ។ បើការរូបយន្តចេញជាចតុកោណកែង សូមដំណើរការ ឬក៏ត្រួតពិនិត្យ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៩. មើលផងដែរ moves forward cm until done, calibrate chassis parameters

turns left ▾ 90 ° until done

វាធ្វើអ្វី

បង្វិលរូបយន្តនៅនឹងកន្លែងតាមចំនួនដឺក្រេ — ឆ្វេង ឬស្តាំ — ហើយ រង់ចាំរហូតដល់បង្វិលរួច។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «turns left»

turns left

turns right

ប្រើវានៅពេល

គ្រប់ពេលដែលអ្នកចង់បានមុំដែលធ្វើឡើងវិញបាន។ ៩០° សម្រាប់ ការ ១២០° សម្រាប់ត្រីកោណ ១៨០° ដើម្បីត្រឡប់តាមផ្លូវដើម ៣៦០° សម្រាប់ការបង្វិលអបអរ។

ឧទាហរណ៍



បង្វិលត្រឡប់ រួចបើកបរចេញឆ្ងាយពីទីសម្តែង។

ដឺក្រេអាស្រ័យលើកង់ចាប់ពី។ នៅលើឥដ្ឋរអិល រូបយន្តបង្វិល មិនគ្រប់; ដំណោះស្រាយគឺបង្វិលយឺតជាង ឬផ្ទៃចាប់ជាង មិនមែនលេខធំជាងទេ ព្រោះលេខខុសនឹងបែកនៅឥដ្ឋ បន្ទាប់។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៦. មើលផងដែរ turns left ° until done, calibrate chassis parameters

encoder motor left wheel(EM1) rotates at 50 rotational speed (RPM) for 1 secs

វាធ្វើអ្វី

បង្វិលកង់មួយ — ឆ្វេង ស្តាំ ឬទាំងពីរ — ក្នុងល្បឿនដែលជ្រើសរើសរយៈពេលជាវិនាទី រួចបញ្ឈប់វា។ ល្បឿនគិតជា RPM ហើយលេខអវិជ្ជមានបង្វិលកង់ច្រក្រោយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «left wheel(EM១)»

left wheel(EM1)

right wheel(EM2)

all

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «rotational speed (RPM)»

rotational speed (RPM)

power (%)

ប្រើវានៅពេល

ពេលកង់ទាំងពីរត្រូវការបញ្ជាខុសគ្នា។ ការបង្វិលកង់តែមួយធ្វើឲ្យរូបយន្តវិលជុំវិញកង់មួយទៀត ដែលជាការបត់តូចចង្អៀតជាងការបង្វិលនៅនឹងកន្លែង។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

encoder motor left wheel(EM1) rotates at 60 rotational speed (RPM) for 1 secs

កង់ឆ្វេងតែមួយបើកបរមួយវិនាទី ដូច្នេះរូបយន្តវិលជុំវិញកង់ស្តាំ។

មើលផងដែរ encoder motor left wheel(EM1) rotates at rotational speed (RPM), encoder motor EM1 rotates at RPM, encoder motor EM2 rotates at RPM

encoder motor left wheel(EM1) rotates at 50 rotational speed (RPM)

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ឲ្យកង់មួយបង្វិលក្នុងល្បឿនមួយ ហើយឲ្យស្រ្តីបបន្ត។ កង់នៅតែបង្វិលរហូតដល់មានអ្វីផ្លាស់ប្តូរ ឬបញ្ឈប់វា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «left wheel(EM១)»

left wheel(EM1)

right wheel(EM2)

all

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «rotational speed (RPM)»

rotational speed (RPM)

power (%)

ប្រើវានៅពេល

ជាកំណែកង់តែមួយនៃ «បន្តទៅមុខខណៈខ្ញុំគិត»។ មានប្រយោជន៍ពេលមានតែម្ខាងត្រូវប្តូរ — ពង្រីកកោងឲ្យធំបន្តិច ខណៈកង់ម្ខាងទៀតរក្សាល្បឿន។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

encoder motor left wheel(EM1) rotates at 60 rotational speed (RPM)

encoder motor right wheel(EM2) rotates at 30 rotational speed (RPM)

wait 2 seconds

stop encoder motor all

ល្បឿនកង់ពីរខុសគ្នា បង្កើតកោងវែងទៅស្តាំ។

ដូចប្លុកចលនាដែលមិនរង់ចាំទាំងអស់ វាទុកកង់ឲ្យបង្វិលបន្ត។

មើលផងដែរ encoder motor EM1 rotates at RPM, encoder motor EM2 rotates at RPM, stop encoder motor (1) EM1

encoder motor left wheel(EM1) rotates by 180 °

វាធ្វើអ្វី

បង្វិលកង់មួយតាមចំនួនដឺក្រេពិតប្រាកដនៃការបង្វិលរបស់វាផ្ទាល់ ហើយរង់ចាំរហូតដល់រួច។ នេះជាកង់បង្វិល មិនមែនរូបយន្តបង្វិល ទេ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «left wheel(EM១)»

left wheel(EM1)

right wheel(EM2)

all

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកកំពុងបញ្ជាអ្វីមួយដែលភ្ជាប់នឹងអ័ក្សកង់ ឬចង់បានចំណែក ជាក់លាក់នៃការបង្វិលកង់មួយ។ ចំពោះការផ្លាស់ទីរូបយន្តតាម ចម្ងាយ ឬកសង់ទីម៉ែត្រងាយយល់ជាង។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

encoder motor left wheel(EM1) rotates by 360 °

ការបង្វិលពេញមួយជុំនៃកង់ឆ្វេង។

មើលផងដែរ encoder motor (1) EM1 rotated angle (°)

encoder motor EM1 rotates at 50 RPM, encoder motor EM2 rotates at 50 RPM


វាធ្វើអ្វី

ផ្តល់ល្បឿនដល់កង់ទាំងពីរក្នុងប្លុកតែមួយ៖ កង់ឆ្វេងក្នុង RPM មួយ កង់ស្តាំក្នុង RPM មួយទៀត។ ស្រ្តីបបន្តភ្លាម។

ប្រើវានៅពេល

នេះជាប្លុកបញ្ជាទិស។ ល្បឿនស្មើគ្នាបើកបរត្រង់ ភាពខុសគ្នាធ្វើ ឲ្យកោង ហើយសញ្ញាផ្ទុយគ្នា បង្វិលនៅនឹងកន្លែង។ អ្នកដើរតាម បន្ទាត់ និងអ្នកបើកបរដោយឈ្នាន់គ្រប់រូបសង់លើវា ព្រោះប្លុក តែមួយកំណត់ស្ថានភាពទាំងមូលនៃតួរូបយន្ត។

ឧទាហរណ៍



ការបញ្ជាបែបបទគ្រោះ៖ ដងនីមួយៗបើកបរកង់នៅ ខាងខ្លួន ចែកនឹង ៣ ដើម្បីឲ្យដងពេញក្លាយជា ល្បឿនសមរម្យ មិនមែនការហោះចេញទេ។

EM1 ជាកង់ឆ្វេង និង EM2 ជាកង់ស្តាំ។ បើរូបយន្តបត់ ខុសទិសពេលអ្នករុញទៅមុខ នោះអ្នកដាក់ច្រឡំគ្នា ឬម៉ូទ័រ មួយដោតច្រឡំរួច។

មើលផងដែរ encoder motor EM1 rotates at % power, encoder motor EM2 rotates at % power, joystick RX

encoder motor EM1 rotates at 50 % power, encoder motor EM2 rotates at 50 % power


វាធ្វើអ្វី

ប្លុកកង់ពីរដែល ប៉ុន្តែសុំភាគរយនៃកម្លាំងម៉ូទ័រជំនួសល្បឿន គោលដៅ។

ប្រើវានៅពេល

កម្រណាស់ក្នុងវគ្គសិក្សានេះ។ កម្លាំងប្រាប់ថាត្រូវរុញខ្លាំងប៉ុណ្ណា; RPM ប្រាប់ថាត្រូវទៅលឿនប៉ុណ្ណា ហើយអនុញ្ញាតឲ្យរូបយន្តរុញ ខ្លាំងឡើងដោយខ្លួនឯងពេលកង់ជួបព្រំ ឬជម្រាល។ គួរប្រើប្លុក RPM លុះត្រាតែអ្នកមានហេតុផល។

ឧទាហរណ៍



កង់ទាំងពីរក្នុងកម្លាំង ៤០% — ការខិតខំដូចគ្នា ទោះ តែធ្វើឲ្យល្បឿនពិតខុសគ្នាយ៉ាងណា។

មើលផងដែរ encoder motor EM1 rotates at RPM, encoder motor EM2 rotates at RPM

stop encoder motor (1) EM1 ▼

វាធ្វើអ្វី

បញ្ឈប់កង់មួយ ឬទាំងពីរ ក្នុងពេលតែមួយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) EM១»

(1) EM1 (2) EM2 all

ប្រើវានៅពេល

នៅចុងបញ្ចប់នៃអ្វីៗដែលប្រើប្រាស់លេខមិនរង់ចាំ។ ជ្រើស «all» លុះត្រាតែអ្នកពិតជាចង់បានតែម្ខាង។

ឧទាហរណ៍

when button B ▼ pressed

stop encoder motor all ▼

ប្តីតុងបន្ទាន់៖ B បញ្ឈប់រូបយន្តទោះវាកំពុងធ្វើអ្វីក៏ដោយ។

ប្រកបបញ្ឈប់បែបនេះដំណើរការតែពេលស្រ្តីបដែលកំពុងបើកបរអនុញ្ញាតឱ្យ CyberPi ឆ្លើយតបប្តីតុង — ក្នុងរង្វង់ជុំ forever វាធ្វើបាន។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២១ • មើលផងដែរ moves forward at RPM, stop all

encoder motor (1) EM1 ▼ 's rotational speed(RPM) ▼

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាកង់មួយកំពុងបង្វិលលឿនប៉ុណ្ណាពិតប្រាកដឥឡូវនេះគិតជា RPM។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) EM១»

(1) EM1 (2) EM2

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «rotational speed(RPM)»

rotational speed(RPM) power (%)

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការពិនិត្យ មិនមែនការបញ្ជាទេ។ បង្ហាញលើអេក្រង់ដើម្បីមើលថារូបយន្តឈានដល់ល្បឿនដែលអ្នកសុំឬអត់ — កង់ដែលជាប់នឹងផ្ទាំងរាយការណ៍តិចជាងអ្វីដែលវាត្រូវបានប្រាប់ច្រើន។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

forever

print encoder motor (1) EM1 ▼ 's rotational speed(RPM) ▼

មើលល្បឿនពិតរបស់កង់ឆ្វេងលើអេក្រង់ CyberPi។

មើលផងដែរ encoder motor (1) EM1 rotated angle (°)

encoder motor (1) EM1 rotated angle (°)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាកង់មួយបានបង្វិលប៉ុន្មានដឺក្រេ ដោយបូកកើនឡើងតាមដំណើរ ចាប់តាំងពីការកំណត់ឡើងវិញចុងក្រោយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) EM១»


(1) EM1

(2) EM2

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកចង់វាស់ដំណើរជំនួសការកំណត់ពេល។ កំណត់ចំនួនឡើងវិញ បើកបរ រួចអានមុំដើម្បីដឹងថាកង់ទៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណា។

ឧទាហរណ៍



វាស់ថាកង់ឆ្វេងបង្វិលប៉ុន្មានដឺក្រេអំឡុងការបើកបរពីរវិនាទី។

ចំនួននៅតែកើនរហូតដល់អ្នកកំណត់វាឡើងវិញ ដូច្នេះត្រូវកំណត់ឡើងវិញជាមុន បើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងអានលើកនេះ បូកនឹងគ្រប់លើកមុន។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២១ . មើលផងដែរ reset encoder motor (1) EM1 rotated angle

reset encoder motor (1) EM1 rotated angle

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ចំនួនបង្វិលរបស់កង់ត្រឡប់ទៅសូន្យ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) EM១»

(1) EM1


(2) EM2

all

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមមុនចលនាដែលអ្នកមានបំណងវាស់។

ឧទាហរណ៍



កំណត់ចំនួនកង់ឆ្វេងទៅសូន្យ ដើម្បីឲ្យការអានបន្ទាប់ចាប់ផ្តើមពីទីនេះ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២១ . មើលផងដែរ encoder motor (1) EM1 rotated angle (°)

encoder motor (1) EM1 enables autolock

វាធ្វើដូច្នេះ

បើក ឬបិទការចាក់សោដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់កង់។ ពេលចាក់សោ ម៉ូទ័រក្បាទីតាំងយ៉ាងសកម្ម ហើយទប់ការរុញ; ពេលដោះសោ កង់វិលដោយសេរី។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) EM១»

(1) EM1

(2) EM2

all

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «enables»

enables

disenables

ប្រើវានៅពេល

ចាក់សោពេលរូបយន្តត្រូវឈរនឹងលើជម្រាល ឬទប់នឹងការរុញ។ ដោះសោពេលអ្នកចង់រុញរូបយន្តដោយដៃ ដោយមិនប្រយុទ្ធនឹង ម៉ូទ័រ។

ឧទាហរណ៍

when CyberPi starts up

encoder motor (1) EM1 enables autolock

រក្សាកង់ឆ្វេងនៅនឹងកន្លែងចាប់ពីពេលរូបយន្តបើក ដំណើរការ។

មើលផងដែរ stop encoder motor (1) EM1

calibrate chassis parameters

វាធ្វើដូច្នេះ

ដំណើរការការត្រួតពិនិត្យរូបយន្ត ដែលបង្រៀនរូបយន្តអំពីទំហំកង់របស់វា និងចម្ងាយរវាងកង់ទាំងពីរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «calibrate»

calibrate

reset

ប្រើវានៅពេល

ម្តង បន្ទាប់ពីសង់រូបយន្ត និងម្តងទៀតបើអ្នកប្តូរកង់។ គ្រប់អ្វីដែល វាស់ជាសង់ទីម៉ែត្រ ឬដឺក្រេ គណនាចេញពីលេខទាំងនេះ ដូច្នេះការ កំណត់ខុសធ្វើឲ្យការគ្រប់ក្លាយជាចតុកោណកែង និងមុំ ៩០° គ្រប់ ខុសបន្តិច។

ឧទាហរណ៍

when button B pressed

calibrate chassis parameters

ដាក់រូបយន្តលើតុដូចនេះ ហើយចុច B ម្តង។

ទុកកន្លែងឲ្យវា — វាបើកបរខ្លួនឯងជុំវិញអំឡុងការត្រួត។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៥
- មើលផងដែរ moves forward cm until done, turns left ° until done

mBot2 Extension Port

រន្ធបួននៅខាងមុខសម្រាប់របស់ដែលអ្នកបន្ថែមដោយខ្លួនឯង៖ ស៊ីរ៉ូម៉ូទ័របន្ថែម ខ្សែ LED និងមូលដើមសម្រាប់អេឡិចត្រូនិករបស់អ្នក។

motor all ▾ rotates at 50 % power

វាធ្វើអ្វី

បង្វិលម៉ូទ័រ DC ធម្មតានៅរន្ធបន្ថែម តាមភាគរយនៃកម្លាំង។ លេខអវិជ្ជមានបង្វិលវាទិសផ្ទុយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all

(1) M1

(2) M2

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ម៉ូទ័របន្ថែមដែលគ្រាន់តែត្រូវវិល — កង្ហារ រ៉ឺល ខ្សែក្រវាត់។ ទាំងនេះមិនមែនជាម៉ូទ័រកង់ទេ ដែលមានប្រភេទរបស់វាផ្ទាល់ក្នុងថត Chassis។

ឧទាហរណ៍

when button A ▾ pressed

motor (1) M1 ▾ rotates at 50 % power

wait 2 seconds

stop motor (1) M1 ▾

ម៉ូទ័របន្ថែមវិលក្នុងកម្លាំងពាក់កណ្តាល។

ម៉ូទ័រទាំងនេះគ្មានឧបករណ៍អ៊ិនកូឌ័រទេ ដូច្នេះវាមិនអាចរាប់ការបង្វិល ឬទប់ទីតាំងបានទេ។ សម្រាប់រឿងនោះ អ្នកត្រូវការស៊ីរ៉ូម៉ូទ័រឬម៉ូទ័រអ៊ិនកូឌ័រ។

មើលផងដែរ stop motor all, encoder motor left wheel(EM1) rotates at rotational speed (RPM)

motor all ▾ rotates with power up 10 %

វាធ្វើអ្វី

ប្រកបកម្លាំងម៉ូទ័របន្ថែមមួយជំហាន ជំនួសការកំណត់វាដាច់ខាត។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all

(1) M1

(2) M2

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការបង្កើនម៉ូទ័រឡើងថ្មីៗ ជាជាងការចាប់ផ្តើមដោយការញុយ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▾ pressed

repeat 10

motor (1) M1 ▾ rotates with power up 10 %

wait 0.1 seconds

ការឡើងកម្លាំងមួយវិនាទីទៅដល់កម្លាំងពេញ។

មើលផងដែរ motor all rotates at % power

set motor M1 power to 50 % , motor M2 power to 50 %

វាធ្វើដូច្នេះ

កំណត់កម្លាំងម៉ូទ័របន្ថែមទាំងពីរក្នុងប្លុកតែមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលម៉ូទ័របន្ថែមពីរធ្វើការជាគូ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

set motor M1 power to 50 % , motor M2 power to 50 %

ម៉ូទ័របន្ថែមទាំងពីរជាមួយគ្នា។

មើលផងដែរ motor all rotates at % power

motor (1) M1 rotation output power(%)

វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍កម្លាំងដែលម៉ូទ័របន្ថែមត្រូវបានកំណត់ទៅឲ្យទីនេះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) M១»

(1) M1

(2) M2

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបង្ហាញ ឬដើម្បីធ្វើមូលដ្ឋានសម្រាប់ការប្តូរបន្ទាប់។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

print motor (1) M1 rotation output power(%)

អានការកំណត់កម្លាំងបច្ចុប្បន្ន។

មើលផងដែរ motor all rotates at % power

stop motor all

វាធ្វើដូច្នេះ

បញ្ឈប់ម៉ូទ័របន្ថែមមួយ ឬទាំងអស់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all

(1) M1

(2) M2

ប្រើវានៅពេល

នៅចុងបញ្ចប់នៃអ្វីៗដែលបានចាប់ផ្តើមវា។ ដូចម៉ូទ័រកង់ដែរ វាក្យាបញ្ឈាចុងក្រោយរបស់វា។

ឧទាហរណ៍

when button B pressed

stop motor all

អ្វីៗទាំងអស់នៅបន្ថែមឈប់។

មើលផងដែរ motor all rotates at % power

set servo all angle to 90 °

វាធ្វើដូច្នេះ

បង្វិលស៊េរ៉ូនៅទីតាំងមួយក្នុងចំណោមបួន ទៅមុំពិតប្រាកដ ហើយទប់វានៅទីនោះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»


all (1) S1 (2) S2 (3) S3
(4) S4



ប្រើវានៅពេល

នេះជាប្លុកសម្រាប់អ្វីៗដែលត្រូវនៅក្នុង ទីតាំង ជាជាងធ្វើចលនា — ដង្ហើបបើក ឬបិទ ដៃលើក ឬចុះ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលតម្រង់។ ស៊េរ៉ូមានការចងចាំមុំ តាមរបៀបដែលម៉ូទ័រកង់មិនមាន។

ឧទាហរណ៍



បើកដង្ហើប ផ្អាក រួចបិទវាវិញ។

ស៊េរ៉ូនឹងតាំងទីតាំងចំណុចឈប់ បើអ្នកសុំមុំដែលសំណង់ មិនអាចទៅដល់។ ត្រូវរកមុំពីរដែលមានន័យថា បើក និងបិទ មុនពេលសរសេរកម្មវិធីជុំវិញវា។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៥ • មើលផងដែរ servo (1) S1 current angle (°), increase servo all angle by °

increase servo all angle by 10 °

វាធ្វើដូច្នេះ

ផ្លាស់ទីស៊េរ៉ូតាមចំនួនដឺក្រេពីកន្លែងដែលវានៅឡើយ ជាជាង ទៅមុំថេរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all (1) S1 (2) S2 (3) S3
(4) S4

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការរុញបន្តិចក្រោមការបញ្ជាបស់សរណាម្នាក់ — ដង្ហើប ដែលបិទបន្តិចទៀតរាល់ពេលប៊ូតុងត្រូវសង្កត់។

ឧទាហរណ៍



សង្កត់ប៊ូតុង ហើយដៃវាឡើងបន្តិចម្តងៗ។

ការរុញបន្តិចគ្មានការចងចាំអំពីដែនកំណត់ទេ។ សង្កត់ប៊ូតុង យូរល្មម វានឹងរុញហូសអ្វីដែលសំណង់អនុញ្ញាត។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៥ • មើលផងដែរ set servo all angle to °

set servo angle S1 90 °, S2 90 °, S3 90 °, S4 90 °

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ស៊េរីទាំងបួនទៅមុំរៀងៗខ្លួនក្នុងប្លុកតែមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលសន្លាក់ច្រើនត្រូវផ្លាស់ទីជាមួយគ្នា — ដៃទាំងមូលទៅជាកាយវិការមួយ ជាជាងសន្លាក់ម្តងមួយ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

set servo angle S1 90 °, S2 45 °, S3 0 °, S4 0 °

កាយវិការទាំងមូលក្នុងបន្ទាត់តែមួយ។

មើលផងដែរ set servo all angle to °

servo (1) S1 current angle (°)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍មុំដែលស៊េរីត្រូវបានកំណត់ទៅឲ្យនេះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) S១»

(1) S1 (2) S2 (3) S3 (4) S4

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបង្ហាញទីតាំងលើអេក្រង់ ឬដើម្បីគណនាការបញ្ចប់ពីទីតាំងបច្ចុប្បន្ន។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

print servo (1) S1 current angle (°)

តើដៃនៅត្រង់ណាឲ្យនេះ?

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១០ • មើលផងដែរ set servo all angle to °

servo all release angle

វាធ្វើអ្វី

ទុកឲ្យស៊េរីឆ្លុះ ដូច្នេះវាលប់ទប់មុំរបស់វា ហើយអាចផ្លាស់ទីដោយដៃ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all (1) S1 (2) S2 (3) S3 (4) S4

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីសន្សំថាមពល និងដើម្បីបញ្ឈប់ស៊េរីពីការញ័រ ខណៈវាប្រយុទ្ធនឹងទម្ងន់ដែលវាទប់មិនបាន។ ក៏ជាវិធីដាក់ដៃជាកាយវិការដោយដៃមុនពេលកត់ត្រាថាវាទៅដល់ណា។

ឧទាហរណ៍

when button B pressed

servo all release angle

អ្វីៗទាំងអស់ឆ្លុះ ហើយអាចផ្លាស់ទីដោយដៃ។

មើលផងដែរ set servo all angle to °

servo all ▼ back to zero position

វារឿង

ចាត់ទុកទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់ស៊េរ៉ូជាសូន្យថ្មីរបស់វា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all

(1) S1

(2) S2

(3) S3

(4) S4

ប្រើវានៅពេល

បន្ទាប់ពីផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ដូច្នេះម៉ូឌុលកម្មវិធីរបស់អ្នកត្រូវវាស់ពីកន្លែងដែលសំណង់ពីតជាចាប់ផ្តើម។

ឧទាហរណ៍

when CyberPi starts up

servo all ▼ back to zero position

ដៃនៅត្រង់ណាតឡូវ ហៅទីនោះថាសូន្យ។

មើលផងដែរ servo (1) S1 current angle (°)

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

LED strip all ▼ lights up

វារឿង

បញ្ចេញពន្លឺ LED ពីរបីដំបូងនៃខ្សែ ដូចសសរឡើងលើ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all

(1) S1

(2) S2

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់មាត្រាវាស់កម្រិត — ថ្ម ល្បឿន ចម្ងាយ — ជាកន្លែងដែលចំនួនភ្លើងដែលបើក គឺជា ការអាន។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

forever

LED strip all ▼ lights up 3

ភ្លើងបីបើក៖ ការអានដែលអ្នកមើលឃើញឆ្លងកាត់បន្ទប់។

មើលផងដែរ LED strip all LED all displays R: G: B:

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

LED strip all LED all displays color

វាធ្វើអ្វី

ដូចគ្នា ដោយពណ៌ជ្រើសរើសពីកំរិត ជំនួសការលាយពីលេខ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all

(1) S1

(2) S2

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all

1-36 (every whole number)



ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកគ្រាន់តែចង់បានពណ៌មួយ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

LED strip all LED all displays color

ជ្រើសពណ៌នៅលើប្លុក។

មើលផងដែរ LED strip all LED all displays R: G: B:

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

LED strip all LED all displays R: 255 G: 0 B: 0

វាធ្វើអ្វី

បញ្ចេញពន្លឺ LED មួយ ឬទាំងអស់ លើខ្សែ LED បន្ថែមដែលដោត ក្នុងរន្ធបន្ថែម ក្នុងពណ៌លាយពីក្រហម បៃតង និងខៀវ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all

(1) S1

(2) S2

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all

1-36 (every whole number)

ប្រើវានៅពេល

ពេលភ្លើងប្រាំលើផ្ទាំងមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬមិននៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ — ខ្សែ តាមបណ្តោយដៃ ឬជុំវិញខាងក្រៅសំណង់។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

LED strip all LED all displays R: 0 G: 255 B: 0

ខ្សែបន្ថែមទាំងមូលក្លាយជាបៃតង។

នេះជា ខ្សែ នៅរន្ធបន្ថែម មិនមែនរង្វង់លើ CyberPi ទេ។ រង្វង់ នោះមានប្លុករបស់វាក្នុងថត LED។

មើលផងដែរ LED strip all LED all displays color, LED all displays R G B

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

LED strip all rolls 1 LEDs with cycle 15

វាធ្វើដូច្នេះ

រំកិលលំនាំតាមបណ្តោយខ្សែ ដោយវិលជុំនៅចុង។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all


(1) S1

(2) S2

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីធ្វើចលនាខ្សែ — ចំណុចមួយរត់តាមបណ្តោយដៃ លំដាប់ដេញគ្នា។

ឧទាហរណ៍



លំនាំធ្វើដំណើរទៅមុខ ហើយវិលត្រឡប់មកវិញ។

មើលផងដែរ LED strip all lights up

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

LED strip all LED all lights off

វាធ្វើដូច្នេះ

បិទ LED មួយលើខ្សែ ឬខ្សែទាំងមូល។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all

(1) S1

(2) S2

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»


all

1–36 (every whole number)

ប្រើវានៅពេល

នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធី។

ឧទាហរណ៍



ខ្សែបិទ។

មើលផងដែរ LED strip all LED all displays R: G: B:

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

increase LED strip all ▼ brightness by 10 %

វាធ្វើដូច្នេះ

ប្តូរភាពភ្លឺរបស់ខ្សែមួយជំហាន។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all

(1) S1

(2) S2

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការភ្លឺបន្តិចម្តងៗ។

ឧទាហរណ៍



ខ្សែភ្លឺឡើងបន្តិចម្តងៗ។

មើលផងដែរ set LED strip all brightness to %

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

set LED strip all ▼ brightness to 30 %

វាធ្វើដូច្នេះ

កំណត់ភាពភ្លឺរបស់ខ្សែជាភាគរយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all


(1) S1

(2) S2

ប្រើវានៅពេល

ម្តងនៅដើម។ ខ្សែដែលក្នុងភាពភ្លឺពេញ ទាំងចាំងភ្នែក ទាំងបង្ហាញយ៉ាងខ្លាំង។

ឧទាហរណ៍



ភ្លឺល្មមមើលឃើញ ហើយសន្សំថ្ម។

មើលផងដែរ increase LED strip all brightness by %

មិនមានក្នុងវគ្គសិក្សានេះ — គ្មានឧបករណ៍

LED strip (1) S1 ▼ brightness(%)

វាផ្ទៃដើរ

រាយការណ៍ភាពភ្លឺបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្សែ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) S១»

(1) S1

(2) S2

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបង្ហាញការកំណត់ ឬបន្តការភ្លឺបន្តិចម្តងៗពីវា។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

print LED strip (1) S1 ▼ brightness(%)

អានភាពភ្លឺត្រឡប់មកវិញ។

មើលផងដែរ set LED strip all brightness to %

pin (1) S1 ▼ on high level?

វាផ្ទៃដើរ

រាយការណ៍ពិត ពេលមូលកំពុងអានបើក។ ជាទម្រង់បាទ/ទេនៃការអានមូល។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) S១»

(1) S1

(2) S2



ប្រើវានៅពេល

ក្នុង if ឬការរង់ចាំ ជាកន្លែងដែលសំណួរអានធម្មជាតិជាងលេខ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

wait until pin (1) S1 ▼ on high level?

play hi ▼

រង់ចាំក្នុងតាក់ធ្វើដោយដៃឲ្យបិទ។

មើលផងដែរ digital read pin (1) S1

digital read pin (1) S1 ▾

វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍ថាមូលកំពុងអានបើក ឬបិទឡូត៍នេះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) S១»


(1) S1

(2) S2

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់កុងតាក់ ឬប៊ូតុងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលតដៅទៅរន្ធ។

ឧទាហរណ៍



មើលស្ថានភាពនៃកុងតាក់ធ្វើដោយដៃ។

មើលផងដែរ pin (1) S1 on high level?

voltage read pin (1) S1 ▾ (V)

វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍វ៉ុលពិតលើមូល ជាជាងត្រឹមតែបើក ឬបិទ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) S១»


(1) S1

(2) S2

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលឆ្លើយដោយវ៉ុលជំនួសកុងតាក់ — អេស៊ីស្ត័រអាស្រ័យពន្លឺ ប៉ូតង់ស្យូម៉ែត្រ ឬឧបករណ៍ចែកវ៉ុលធ្វើដោយដៃ។

ឧទាហរណ៍



ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាធ្វើដោយដៃ គួរជាក្រាហ្វ។

មើលផងដែរ digital read pin (1) S1

digital write 1 to pin all ▼

វាធ្វើដូច្នេះ

កំណត់មូលរូបនៃមធ្យមបើកពេញ ឬបិទពេញ — គ្មានអ្វីនៅចន្លោះទេ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all (1) S1 (2) S2

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់អេឡិចត្រូនិកសាមញ្ញរបស់អ្នកផ្ទាល់៖ ស៊ីផ្លុំ រឺឡេ LED តែមួយដែលតដៅទៅរន្ធ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

digital write to pin (...) S1 1 ▼

when button B ▼ pressed

digital write to pin (...) S1 0 ▼

មូល S1 ត្រូវបានបើក។

នេះជាមូលដើម។ ត្រូវពិនិត្យរំលងដែលគ្រឿងបន្លាស់ត្រូវការមុនពេលតដៅវាចូល។

មើលផងដែរ digital read pin (1) S1

analog write to pin all ▼ , duty cycle 50 %, frequency 2000 ▼ Hz

វាធ្វើដូច្នេះ

បិទបើកមូលយ៉ាងលឿន ដោយអ្នកបញ្ជាសមាមាត្រនៃពេលដែលវាបើក និងល្បឿនបិទបើក។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all (1) S1 (2) S2

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «២០០០»

2000 1000 500 200 100 50
20 10 5 2

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបន្ថយពន្លឺ LED ធម្មតា ឬបង្វិលម៉ូទ័រតូចក្នុងល្បឿនផ្នែក ពីមូលដែលអាចបើក ឬបិទ។ បើកពាក់កណ្តាល ពាន់ដងក្នុងមួយវិនាទីមើលទៅដូចភាពភ្លឺពាក់កណ្តាល។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

analog write to pin (1) S1 ▼ , duty cycle 20 %, frequency 2000 ▼ Hz

when button B ▼ pressed

analog write to pin (1) S1 ▼ , duty cycle 100 %, frequency 2000 ▼ Hz

LED ក្នុងភាពភ្លឺពាក់កណ្តាល ពីមូលដែលគ្មានពាក់កណ្តាល។

មើលផងដែរ digital write to pin all

Quad RGB Sensor

ឧបករណ៍ចាប់ពណ៌បួននៅខាងក្រោម ដែលមានតម្លៃ ១ វាអាចឆ្លើយសំណួរបាន/ទេ អំពីឧបករណ៍ចាប់មួយ ឬរាយការណ៍ថាប្រយោជន៍ទាំងមូលរេចញពីបន្ទាត់ប៉ុណ្ណា។

quad rgb sensor 1 L1, R1's line in status (0) 00 ?

វាធ្វើអ្វី

សួរថាតើឧបករណ៍ចាប់កណ្តាលទាំងពីររួមគ្នាស្ថិតក្នុងលំដាប់ពណ៌ប្រាកដមួយឬអត់ — ចេញទាំងពីរ តែឆ្វេង តែស្តាំ ឬចូលទាំងពីរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1-8 (every whole number)

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «line»

line background white red

yellow green cyan blue

purple black self-defined color


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(0) 00»

(0) 00 (1) 01 (2) 10 (3) 11

ប្រើវានៅពេល

ពេលការអានជាតួសំខាន់ជាតួ។ «ចូលទាំងពីរ» មានន័យថាត្រង់ទៅមុខ; «តែឆ្វេង» មានន័យថាទៅស្តាំ។

ឧទាហរណ៍



ឧបករណ៍ចាប់កណ្តាលទាំងពីរបាត់បន្ទាត់ ដូច្នេះឈប់ជាជាងទាយ។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 L1, R1's line status (0~3)

quad rgb sensor 1 L1, R1's line status (0~3)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ឧបករណ៍ចាប់កណ្តាលទាំងពីរជាលេខតែមួយពី ០ ដល់ ៣ ជំនួសបាន/ទេ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1-8 (every whole number)

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «line»

line background white red


yellow green cyan blue

purple black self-defined color

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកចង់ប្រៀបធៀបលេខ ជាជាងសរសេរសំណួរដាច់ដោយឡែកបួន។

ឧទាហរណ៍



មើលតួឧបករណ៍ចាប់កណ្តាលជាលេខតែមួយដែលកំពុងប្តូរ។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 L1, R1's line in status (0) 00 ?

quad rgb sensor 1 line in status (0) 0000

វាធ្វើអ្វី

សួរថាតើឧបករណ៍ចាប់ទាំងបួន ស្ថិតក្នុងលំនាំពិតប្រាកដមួយឬអត់ សរសេរជាលេខបួនខ្ទង់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1–8 (every whole number)

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «line»

line background white red

yellow green cyan blue

purple black self-defined color

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(0) 0000»

(0) 0000 (1) 0001 (2) 0010

(3) 0011 (4) 0100 (5) 0101

(6) 0110 (7) 0111 (8) 1000

(9) 1001 (10) 1010 (11) 1011


(12) 1100 (13) 1101 (14) 1110

(15) 1111

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់អានសញ្ញាសម្គាល់លើតង់ ជាជាងដើរតាមបន្ទាត់។ ខ្សែធំ ក្រោមឧបករណ៍ចាប់ទាំងបួន ជាលំនាំខុសពីបន្ទាត់ស្តើងក្រោម ឧបករណ៍ចាប់កណ្តាលពីរ ដូច្នេះរូបយន្តអាចប្រាប់ចំណុចប្រសព្វពី ផ្លូវ។

ឧទាហរណ៍



គ្មានឧបករណ៍ចាប់ណាមួយមើលឃើញបន្ទាត់សោះ
— រូបយន្តចេញផុតពីផ្លូវហើយ។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 line status (0~15)

quad rgb sensor 1 line status (0~15)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ឧបករណ៍ចាប់ទាំងបួនជាលេខតែមួយពី 0 ដល់ ១៥។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1–8 (every whole number)

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «line»

line background white red


yellow green cyan blue

purple black self-defined color

ប្រើវានៅពេល

គំនិតដូចលំនាំបួនខ្ទង់ ជាលេខដែលអ្នកអាចប្រៀបធៀប ឬរក្សាទុក។ តម្លៃដប់ប្រាំមួយគ្របដណ្តប់ គ្រប់បន្ទុកនៃឧបករណ៍ចាប់បួន។

ឧទាហរណ៍



ឧបករណ៍ចាប់ទាំងមូលជាលេខតែមួយ ឬរូបខណៈរូប យន្តឆ្លងកាត់ផ្លូវ។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 line in status (0) 0000

quad rgb sensor 1 probe (1) R2 detects line ?

វាធ្វើអ្វី

សូរុខបករណ៍ចាប់មួយក្នុងចំណោមបួន នូវសំណួរ១១ទេ៖ តើអ្នកនៅលើបន្ទាត់ទេ? នៅលើផ្ទៃខាងក្រោយ? នៅលើពណ៌ជាក់លាក់មួយ?

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «១»

1-8 (every whole number)

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «(១) R២»

(1) R2 (2) R1 (3) L1 (4) L2

random

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «line»

line background color white


red green blue yellow cyan

purple black

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកចង់បានការសម្រេចចិត្ត ជាជាងការវាស់ — «តើយើងដល់ចំណុចក្រហមហើយឬនៅ» «តើឧបករណ៍ចាប់ខាងក្រៅធ្លាក់ចេញពីបន្ទាត់ហើយឬនៅ»។ ងាយយល់ជាងលេខរ ពេលចម្លើយពិតជាបាទ ឬទេ។

ឧទាហរណ៍



ស្វែងរកទៅឆ្វេងគ្រប់ពេលដែលឧបករណ៍ចាប់ខាងស្តាំបាត់បន្ទាត់។

ឧបករណ៍ចាប់មានលេខរាប់ពីស្តាំ៖ R2, R1, L1, L2។ បើបែរមុខទិសដូចរូបយន្ត R2 ជាឧបករណ៍ខាងស្តាំក្រៅបំផុត។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 deviation (-100~100)

quad rgb sensor 1 probe (1)R2 detects object's R value

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ការវាស់ដើមពីឧបករណ៍ចាប់មួយ — ឃើញក្រហមបៃតង ឬខៀវប៉ុណ្ណា ផ្ទៃប្រផេះប៉ុណ្ណា ឬបន្ទប់ភ្លឺប៉ុណ្ណា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «១»

1-8 (every whole number)

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «(១)R២»

(1)R2 (2) R1 (3) L1 (4) L2

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «object's R value»

object's R value object's G value

object's B value


object's grayscale

ambient light intensity color

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់បែងចែកពណ៌ ជាជាងដើរតាមបន្ទាត់ និងសម្រាប់ស្វែងយល់ថាហេតុអ្វីអ្នកដើរតាមបន្ទាត់បរាជ័យ។ ការបោះពុម្ពតម្លៃប្រផេះលើកាសែតខ្មៅ និងលើក្រដាសស អ្នកឃើញគម្លាតដែលឧបករណ៍ចាប់ត្រូវធ្វើការជាមួយ។

ឧទាហរណ៍



មើលការអានក្រហមដើមប្តូរ ខណៈពណ៌ផ្សេងៗឆ្លងកាត់ក្រោមឧបករណ៍ចាប់។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 define color to R G B with tolerance

quad rgb sensor 1 deviation (-100~100)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាប្រយន្តចេញពីបន្ទាត់ប៉ុណ្ណា ជាលេខពី -១០០ ដល់ +១០០។ សូន្យមានន័យថាកណ្តាលពិត; សញ្ញាប្រាប់ថាវាទៅខាងណា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1-8 (every whole number)

ប្រើវានៅពេល

នេះជាប្លុកដើរតាមបន្ទាត់។ លេខតែមួយផ្ទុកទាំងឆ្ងាយប៉ុណ្ណា និងខាងណា ដែលពិតជាអ្វីដែល ការកែតម្រូវទិសត្រូវការ — មិនចាំបាច់មាន if ជាខ្សែសង្វាក់ទេ គ្រាន់តែទទួល។

ឧទាហរណ៍



នៅទីនោះ នោះកង់ឆ្វេងលឿនឡើង ខណៈកង់ស្តាំយឺតចុះ ដែលបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញ។ អានតែច្រើន ការកែតម្រូវកាន់តែខ្លាំង។

បើប្រយន្តរញ្ជួយខ្លាំង នោះការកែតម្រូវខ្លាំងពេក — ត្រូវចែកកំហុសមុនប្រើ។ បើវាចេញនៅជ្រុង នោះវាខ្សោយពេក។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២១ • មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 probe (1) R2 detects line ?, abs of

quad rgb sensor 1 set fill light color of line-following to red

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ពណ៌នៃចង្កៀងផ្ទាល់របស់ឧបករណ៍ចាប់ — ពន្លឺដែលវាបញ្ចាំងលើតង្គីដើម្បីអាន។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1-8 (every whole number)

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «red»

red


green

blue

ប្រើវានៅពេល

ពេលពណ៌ផ្លូវ និងពណ៌ចង្កៀងប្រយុទ្ធគ្នា។ កាសែតក្រហមក្រោមចង្កៀងក្រហម មើលទៅដូចគ្រឿងសស។

ឧទាហរណ៍



ចង្កៀងបៃតងធ្វើឲ្យកាសែតក្រហមលេចឆ្លោយ៉ាងច្បាស់។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 turns off fill light

quad rgb sensor 1 turns off fill light

វាធ្វើអ្វី

បិទចង្អៀងរបស់ឧបករណ៍ចាប់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1–8 (every whole number)

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីអានពន្លឺរបស់បន្ទប់ ជាជាងរបស់រូបយន្ត ឬដើម្បីសន្សំថាមពល។

ឧទាហរណ៍

when button B pressed

quad rgb sensor 1 turns off fill light

ចង្អៀងបិទ — ឥឡូវឧបករណ៍ចាប់ឃើញតែអ្វីដែលភ្លើងបន្ទប់បង្ហាញ។

ការដើរតាមបន្ទាត់ដោយបិទចង្អៀងគឺមិនគួរឲ្យទុកចិត្តទេ ព្រោះការអានប្តូរតាមស្រមោលនីមួយៗ។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 set fill light color of line-following to red

quad rgb sensor 1 define color to R 0 G 0 B 0 with tolerance 50

វាធ្វើអ្វី

បង្រៀនពណ៌មួយដល់ឧបករណ៍ចាប់៖ អ្នកឲ្យតម្លៃក្រហម បៃតង និងខៀវ ឬក៏នឹងកម្រិតអត់ខុសអំពីថា ការត្រូវគ្នាត្រូវជិតប៉ុណ្ណា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1–8 (every whole number)

ប្រើវានៅពេល

ពេលផ្ទៃដែលអ្នកខ្វល់មិនមែនជាពណ៌ដែលមានស្រាប់ ឬពេលក្រដាសរបស់ថ្នាក់ជាពណ៌ដែលឧបករណ៍ចាប់ច្រឡំជាប់។

ឧទាហរណ៍

when CyberPi starts up

quad rgb sensor 1 define color to R 200 G 30 B 30 with tolerance 50

បង្រៀនពណ៌ក្រហមជាក់លាក់របស់អ្នក ដោយទុកកន្លែងឲ្យពន្លឺប្រែប្រួល។

កម្រិតអត់ខុសធំពេកត្រូវនឹងច្រើនពេក តូចពេកមិនត្រូវនឹងអ្វីទាល់តែសោះ។ ចាប់ផ្តើមប្រហែល ៥០ ហើយកែសម្រួលខណៈមើលតម្លៃដើម។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 probe (1)R2 detects object's R value

quad rgb sensor 1 performs calibration

វាធ្វើអ្វី

ដំណើរការការក្រិតរបស់ឧបករណ៍ចាប់ផ្តាល់៖ វារៀនថាបន្ទាត់ និង ផ្ទៃខាងក្រោយមើលទៅដូចម្តេច ក្រោមពន្លឺថ្ងៃនេះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «១»

1–8 (every whole number)

ប្រើវានៅពេល

ម្តងនៅដើមវគ្គ និងម្តងទៀតគ្រប់ពេលបន្ទប់ ឬផ្លូវប្តូរ។ ពន្លឺថ្ងៃឆ្លង បង្អួចពេលរសៀល មិនមែនជាពន្លឺដែលឧបករណ៍ចាប់ត្រូវបានក្រិត ក្នុងព្រឹកនោះទេ។

ឧទាហរណ៍

when button B pressed

quad rgb sensor 1 performs calibration

ដាក់រូបយន្តលើផ្លូវ ចុច B ហើយទុកឲ្យវារៀនផ្ទៃ។

ក្រិតលើផ្លូវពិត មិនមែនលើតុទេ។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ២៤ - មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 deviation (-100~100)

sets color detection mode to Standard

វាធ្វើអ្វី

ប្តូរឧបករណ៍ចាប់រវាងរបៀបរកឃើញពណ៌ Standard និង Color enhanced។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «Standard»

Standard

Color enhanced

ប្រើវានៅពេល

របៀប enhanced ពេលអ្នកបែងចែកពណ៌ស្រដៀងគ្នា; របៀប standard សម្រាប់ការដើរតាមបន្ទាត់ធម្មតា ដែលវាលឿនជាង។

ឧទាហរណ៍

when CyberPi starts up

sets color detection mode to Color enhanced

ដោះដូរល្បឿនបន្តិច ដើម្បីភ្នែកមើលពណ៌ប្រសើរជាង។

មើលផងដែរ quad rgb sensor 1 define color to R G B with tolerance

Ultrasonic Sensor 2

ឧបករណ៍ចាប់ចម្ងាយដែលមើលទៅមុខ មានភ្លើងរង្វង់ពីរជាភ្នែក។ វាជាបស់ mBot2 ស្តង់ដារ — តួបយន្ត Rover គ្មានវាទេ។

ultrasonic 2 1 distance to an object (cm)

វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍ថាវត្ថុជិតបំផុតនៅមុខឧបករណ៍ចាប់នៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណា គិតជាសង់ទីម៉ែត្រ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1–8 (every whole number)

ប្រើវានៅពេល

គ្រប់ពេលដែលរូបយន្តមិនត្រូវបុកអ្វីមួយ ឬត្រូវឈប់នៅចម្ងាយកំណត់ពីវា។ វាជាអាវុធដ៏ល្អបំផុត តែមួយគត់របស់រូបយន្តដែលមើលទៅមុខ។

ឧទាហរណ៍



បើកបរឆ្ពោះទៅជញ្ជាំង ហើយឈប់ក្នុងចម្ងាយប្រហែលមួយបាតដៃពីវា។

ឧបករណ៍ចាប់នេះជាបស់ mBot2 ស្តង់ដារ។ តួបយន្ត Rover គ្មានវាទេ ដែលជាមូលហេតុ ដែលវត្ថុសិក្សាថ្នាក់ទី ៨ មិនប្រើវាឡើយ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៤
- មើលផងដែរ ultrasonic 2 1 out of range , <

ultrasonic 2 1 out of range

វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍ពិត ពេលគ្មានអ្វីនៅក្នុងចម្ងាយឲ្យវាស់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1–8 (every whole number)

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបែងចែក «នៅឆ្ងាយ» ពី «គ្មានការអានទាល់តែសោះ»។ ផ្ទៃទន់ ឬទ្រេត បញ្ជូនសំឡេងចេញ ជំនួសឲ្យត្រឡប់មកវិញ ហើយច្រក របៀងទទេផ្តល់ភាពស្ងាត់ដូចខ្លឹមដៃ។

ឧទាហរណ៍



និយាយវាចេញ ជាជាងធ្វើសកម្មភាពលើចម្ងាយដែលមិនដែលបានវាស់។

មើលផងដែរ ultrasonic 2 1 distance to an object (cm)

ultrasonic 2 1 sets ambient light all brightness to 50 %

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ភាពភ្លឺនៃភ្លើងរង្វង់របស់ឧបករណ៍ចាប់ ជាភាគរយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1–8 (every whole number)

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all 1–8 (every whole number)

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបន្ថយភ្លើងក្នុងបន្ទប់ងងឹត ឬប្រើភាពភ្លឺខ្លាំងជាសញ្ញា — ភ្លឺឡើងពេលឧបសគ្គចូលមកជិត។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

ultrasonic 2 1 sets ambient light all brightness to 30 %

រង្វង់ទាំងពីរនៅភាពភ្លឺមួយភាគបី។

មើលផងដែរ ultrasonic 2 1 increases ambient light all brightness by %

ultrasonic 2 1 increases ambient light all brightness by 20 %

វាធ្វើអ្វី

បង្កើន ឬបន្ថយភាពភ្លឺរង្វង់មួយជំហាន ជាជាងកំណត់វាដាច់ខាត។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1–8 (every whole number)

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all 1–8 (every whole number)

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការលត់បន្តិចម្តងៗ ឬសម្រាប់ភាពភ្លឺដែលឆ្លើយតបនឹងអ្វីមួយ ដោយអ្នកមិនចាំបាច់តាមដានកម្រិតបច្ចុប្បន្ន។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

repeat 10

ultrasonic 2 1 increases ambient light all brightness by 10 %

wait 0.2 seconds

ភ្លើងភ្លឺឡើងបន្តិចម្តងៗក្នុងរយៈពេលពីរវិនាទី។

មើលផងដែរ ultrasonic 2 1 sets ambient light all brightness to %

ultrasonic 2 1 ▼ ambient light 1 ▼ brightness

វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍ថាវាឆ្លងមួយត្រូវបានកំណត់ត្រឹមត្រូវតាមការស្នើសុំនេះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1–8 (every whole number)


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1–8 (every whole number)

ប្រើវានៅពេល

ពេលការលត់បន្តិចម្តងៗត្រូវដឹងថាវាទៅដល់ណាហើយ។

ឧទាហរណ៍



អានភាពត្រឹមត្រូវបន្តបន្ទាប់មកពីឧបករណ៍ចាប់។

មើលផងដែរ ultrasonic 2 1 sets ambient light all brightness to %

ultrasonic 2 1 ▼ turns off ambient light all ▼

វាធ្វើដូច្នេះ

បិទភ្លើងរង្វង់របស់ឧបករណ៍ចាប់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1–8 (every whole number)


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all 1–8 (every whole number)

ប្រើវានៅពេល

នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធី ឬពេលភ្នែករំខានពីអ្វីផ្សេងៗ។

ឧទាហរណ៍



ភ្នែកបិទ។

មើលផងដែរ ultrasonic 2 1 displays emotion standby

ultrasonic 2 1 displays emotion standby

វាធ្វើដូច្នេះ

ចាក់មុខមួយក្នុងចំណោមមុខដែលមានស្រាប់របស់ឧបករណ៍
ចាប់លើភ្លើងរង្វង់ទាំងពីររបស់វា — standby, happy, dizzy, raise
eyebrows, think។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1–8 (every whole number)

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «standby»

standby

happy

dizzy

raise eyebrows

think

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីឲ្យរូបយន្តមានទឹកមុខដែលមនុស្សទាំងបន្ទប់អាចបានពី
ចម្ងាយ។ ភ្នែកនៅខាងមុខរូបយន្ត ដែលជាកន្លែងមនុស្សសម្លឹង
មើល។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

ultrasonic 2 1 displays emotion happy

មុខរបស់រូបយន្តភ្លឺឡើង។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០ .
មើលផងដែរ ultrasonic 2 1 sets ambient light all brightness to %

Bluetooth controller

ឈ្មោះបញ្ជា។ ប្លុកទាំងនេះមកពី ផ្នែកបន្ថែម Bluetooth Controller ហើយដំណើរការក្នុងរបៀប Upload; ប្លុកដែលមើលទៅដូចគ្នាបេះបិទ ពីឧបករណ៍បញ្ជាដែលភ្ជាប់មកស្រាប់ មិនដំណើរការទេ។

joystick RX ▼

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាដងមួយលើឈ្មោះបញ្ជា Bluetooth ត្រូវបានបញ្ជូន ប៉ុណ្ណា លើអ័ក្សមួយ ជាលេខសងខាងសូន្យ។ LX និង LY ជាដងឆ្វេង, RX និង RY ជាដងស្តាំ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «RX»

RX

RY


LX

LY

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការបើកបរដោយដៃ។ ការបញ្ជូនអ័ក្សបញ្ជូនទាំងពីរទៅកង់ទាំងពីរ ផ្តល់ការបញ្ជាបែបចក្រៈ ដែលជាការរៀបចំដែលវគ្គសិក្សានេះប្រើ។

ឧទាហរណ៍



ដងនីមួយៗបើកបរកង់នៅខាងខ្លួន។

ប្លុកទាំងនេះដំណើរការតែពី ផ្នែកបន្ថែម Bluetooth Controller និងតែក្នុងរបៀប Upload។ ប្លុកដែលមើលទៅដូចគ្នាដែលមកជាមួយ ឧបករណ៍ បញ្ជាដែលភ្ជាប់មកស្រាប់ គ្មានកូដសម្រាប់រូបយន្តទេ ដូច្នេះវាអាចទ្រុឌទ្រោម តែមិនធ្វើអ្វីទេ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១២, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ button 1 pressed, encoder motor EM1 rotates at RPM, encoder motor EM2 rotates at RPM

button 1 ▼ pressed

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ខណៈប្តីកុងដែលមានឈ្មោះលើឈ្មោះបញ្ជាត្រូវសង្កត់ — ប្តីកុងលេខ ព្រួញ ប្តីកុងស្មា ដងមេដៃ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1

2

3

4

←

↑

→

↓

L1

R1

L2

R2

Left Thumb

Right Thumb


+

=

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលមិនមែនជាការបញ្ជាទិស៖ ដងៀប ស៊ីផ្លី ភ្លើង ការប្តូររបៀប។ ក្នុងរង្វិលជុំ forever វាអាចថា «ខណៈវាត្រូវសង្កត់»។

ឧទាហរណ៍



ប្តីកុងស្មាបន្លឺស៊ីផ្លីដរាបណាវាត្រូវសង្កត់។

របៀប Upload និងផ្នែកបន្ថែម ជាជាងឧបករណ៍ — ការព្រមានដូចប្លុកដងបញ្ជាដែរ។

មើលផងដែរ joystick RX

Display

អេក្រង់ពណ៌។ ស្លាកនៅក្នុងរន្ធចេរ ហើយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅនឹងកន្លែង; ការបោះពុម្ពម្តង; គំនូសតាង និងតារាងសម្រាប់លេខដែលប្តូរ។

print makeblock and move to a newline


វាធ្វើដូច្នេះ

បោះពុម្ពអត្ថបទ រួចរំកិលទៅបន្ទាត់បន្ទាប់ ដូច្នេះការបោះពុម្ពបន្ទាប់ចាប់ផ្តើមនៅខាងក្រោម។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់កំណត់ហេតុដែលរត់ ជាជាងការអានថេរ — បញ្ជីនៃការអានពេលវាមកដល់ ដានប្រាប់ថាវាធ្វើអ្វី។

ឧទាហរណ៍



ការអានប្រាំ មួយក្នុងមួយបន្ទាត់ មួយក្នុងមួយវិនាទី។

អេក្រង់រួមពេលវាពេញ ដូច្នេះបន្ទាត់ចាស់បាត់។ សម្រាប់អ្វីដែលត្រូវនៅឲ្យឃើញ ត្រូវប្រើស្លាក។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤ . មើលផងដែរ print, clear screen

print makeblock

វាធ្វើដូច្នេះ

បន្ថែមអត្ថបទទៅអេក្រង់នៅកន្លែងដែលការបោះពុម្ពមុនបញ្ចប់ដោយមិនចាប់ផ្តើមបន្ទាត់ថ្មី។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីសាងបន្ទាត់មួយពីបំណែកច្រើន — ឈ្មោះមួយ រួចតម្លៃរបស់វា។

ឧទាហរណ៍



ការបោះពុម្ពពីរ បន្ទាត់មួយ៖ «dist=23»។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦ . មើលផងដែរ print and move to a newline, join

set print size to **small**

វាធ្វើដូច្នេះ

កំណត់ទំហំអត្ថបទដែលបោះពុម្ព — small, middle, big ឬ super big។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «small»

small middle big super big

ប្រើវានៅពេល

ធំ សម្រាប់លេខដែលថ្នាក់ត្រូវបានពិភាក្សាសំរាប់សំណួរគេ; តូច ពេលបន្ទាត់ច្រើនត្រូវផ្ទុកក្នុងពេលតែមួយ។

ឧទាហរណ៍



ការអានចម្ងាយ មើលឃើញឆ្លងកាត់បន្ទប់។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦ • មើលផងដែរ print

show label **1** makeblock at center of screen by small pixel

វាធ្វើដូច្នេះ

សរសេរអត្ថបទមួយបន្ទាត់នៅកន្លែងចែកលើអេក្រង់ CyberPi ក្នុងរន្ធមួយក្នុងចំណោមបួនដែលមានលេខ។ ការសរសេរទៅរន្ធដែលម្តងទៀត ជំនួសអ្វីដែលមានពីមុន។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1–8 (every whole number)

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «center of screen»

center of screen middle at top
middle at bottom middle on left
middle on right upper left corner
upper right corner
bottom left corner
bottom right corner


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «small»

small middle big super big

ប្រើវានៅពេល

នេះជាប្លុកសម្រាប់សារដែល នៅជាប់ — សេចក្តីណែនាំ ស្ថានភាពការអានដែលអ្នកចង់តាមដាន។ ដោយសាររន្ធនីមួយៗសរសេរជាន់លើខ្លួនឯង ស្លាកក្នុងរង្វិលជុំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅនឹងកន្លែង ជំនួសការប្តូរចាត់។

ឧទាហរណ៍



អេក្រង់ប្រាប់អ្នកបើកបរថាត្រូវធ្វើអ្វី ហើយបន្តប្រាប់។

មានរន្ធបួន លេខ ១ ដល់ ៤។ សារពីរខុសគ្នាក្នុងរន្ធតែមួយប្រយុទ្ធគ្នា; ត្រូវឲ្យនីមួយៗនូវលេខរបស់វា។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១ • មើលផងដែរ print, show label 1 at x: y by small pixel

show label 1 ▼ makeblock at x: 0 y 0 by small ▼ pixel

វាធ្វើអ្វី

រឿងដដែល តែអ្នកឲ្យទីតាំង x និង y ជាក់លាក់លើអេក្រង់ ជំនួសការជ្រើសរើសកន្លែងដែលមានឈ្មោះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1-8 (every whole number)

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «small»

small

middle

big

super big

ប្រើវានៅពេល

ពេលកន្លែងដែលមានឈ្មោះមិនត្រូវដូចតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បាន — ការអានច្រើនក្បែរគ្នា ឬតម្លៃជាក់នៅក្រោមចំណងជើងរបស់វា។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

show label 1 ▼ dist at x: 0 y 0 by small ▼ pixel

show label 2 ▼ cm at x: 0 y 20 by small ▼ pixel

ស្លាកពីរ ជាក់ជាន់គ្នាចម្ងាយម្ភៃក្រិកសែលពិតប្រាកដ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០ . មើលផងដែរ show label 1 at center of screen by small pixel

line chart, add data 50

វាធ្វើអ្វី

បន្ថែមលេខមួយទៅគំនូសតាងបន្ទាត់ដែលគូរលើអេក្រង់ ដែលរមូរពេលចំណុចថ្មីមកដល់។



ប្រើវានៅពេល

ពេល រូបរាង នៃការអានដែលប្តូរ សំខាន់ជាងតម្លៃណាមួយ — ការមើលឧបករណ៍ចាប់ចម្ងាយខណៈរូបយន្ត ចូលទៅជិតជញ្ជាំង បង្ហាញការចូលជិតបានប្រសើរជាងលេខច្រើន។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

forever

line chart, add data ultrasonic 2 ▼ 1 ▼ distance to an object (cm)

wait 0.1 seconds

ជញ្ជាំងកំពុងមកដល់ គូរជាបន្ទាត់ធ្លាក់ចុះ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១ . មើលផងដែរ bar chart, add data, line chart, set spacing to pixel

line chart, set spacing to 5 pixel

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ចំណុចនៃគំនូសតាងត្រូវគ្នាតាមពីគ្នាប៉ុណ្ណា គិតជាភីកសែល។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីផ្ទុកប្រតិកាសតែច្រើនលើអេក្រង់ ឬដើម្បីលាតការអានយឺតឲ្យការប្តូរបស់វាមើលឃើញ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

line chart, set spacing to 2 pixel

គម្លាតតឹងជាង មានន័យថាអតីតកាលកាន់តែច្រើនផ្ទុកលើអេក្រង់។

មើលផងដែរ line chart, add data

bar chart, add data 50

វាធ្វើអ្វី

បន្ថែមលេខមួយទៅគំនូសតាងសសរលើអេក្រង់។

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកកំពុងប្រៀបធៀបតម្លៃដាច់ដោយឡែកមួយចំនួន ជាជាងមើលតម្លៃមួយតាមពេលវេលា។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

bar chart, add data quad rgb sensor 1 probe (I)R2 detects object's R value

សសរមួយក្នុងមួយការអាន ងាយប្រៀបធៀបដោយក្រឡេកមើល។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ line chart, add data

table, input excel_content at row 1 , column 1

វាធ្វើអ្វី

ដាក់តម្លៃមួយចូលក្រឡាមួយនៃក្រឡាចត្រង្គលើអេក្រង់ ជ្រើសតាមជួរដេក និងជួរឈរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

មិនយបង្ហាញជា «១»

1 2 3 4

មិនយបង្ហាញជា «១»

1 2 3



ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការអានមានឈ្មោះច្រើនក្នុងពេលតែមួយ — ផ្ទាំងព័ត៌មានតូចមួយ ដែលតម្លៃនីមួយៗមានផ្ទះចេញរបស់វា។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

clear screen

table, input dist at row 1 , column 1

table, input speed at row 2 , column 1

forever

table, input ultrasonic 2 1 distance to an object (cm) at row 1 , column 2

table, input encoder motor (I) EM1 % rotational speed(RPM) at row 2 , column 2

wait 0.1 seconds

ស្លាកក្នុងក្រឡាមួយ និងតម្លៃសរសេររបស់វានៅក្បែរ។

មើលផងដែរ show label 1 at center of screen by small pixel

set brush color



វាធ្វើដូច្នេះ

ជ្រើសពណ៌ដែលអត្ថបទ និងការគូរនៅពេលក្រោយនឹងប្រើ ពីឧបករណ៍ជ្រើសពណ៌។



ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីធ្វើឲ្យបន្ទាត់មួយលេចធ្លោពីបន្ទាត់ដទៃ — ការព្រមានពណ៌ក្រហមក្នុងចំណោមការអានពណ៌ស។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

set brush color

print careful

ជ្រើសពណ៌ រួចអ្វីៗដែលបោះពុម្ពក្រោយមកប្រើវា។

វាប្តូរអ្វីដែលមក បន្ទាប់។ អត្ថបទដែលនៅលើអេក្រង់រួចហើយ រក្សាពណ៌ដែលវាត្រូវបានគូរ។

មើលផងដែរ set brush color to R G B

set brush color to R

255

G

255

B

255

វាធ្វើដូច្នេះ

ដូចគ្នា តែលាយពណ៌ពីលេខក្រហម បៃតង និងខៀវ ជំនួសការជ្រើស។

ប្រើវានៅពេល

ពេលពណ៌ត្រូវគណនាជាជាងជ្រើស — ការបង្ហាញដែលកាន់តែក្រហមពេលការអានឡើងខ្ពស់។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

set brush color to R 255 G 0 B 0

print too close

ការព្រមានក្រហម លាយដោយលេខ ដូច្នេះកម្មវិធីអាចប្រែប្រួលវា។

មើលផងដែរ set brush color

screen towards upside-down(-90°) ▼

វាធ្វើដូច្នេះ

បង្វិលរូបភាពអេក្រង់មួយភាគបួន ពាក់កណ្តាល ឬបីភាគបួននៃការបង្វិល។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «upside-down(-90°)»

upside-down(-90°)

left(0°)

default(90°)

right(180°)

ប្រើវានៅពេល

ពេល CyberPi ត្រូវបានតម្កល់ទទឹង ឬបញ្ជាសលើតួសំណង់របស់អ្នក ដូច្នេះអក្សរចេញមកក្រុង សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងអាន។

ឧទាហរណ៍

when CyberPi starts up

screen towards upside-down(-90°) ▼

show label 1 ▼ ready at center of screen ▼ by small ▼ pixel

ផ្ទាំងត្រូវតម្កល់បញ្ជាស; ពាក្យមិនបញ្ជាសទេ។

មើលផងដែរ clear screen

clear screen

វាធ្វើដូច្នេះ

លុបអេក្រង់ទាំងមូល — បន្ទាត់ដែលបោះពុម្ព ស្លាក តំនូសតាង និងតារាងទាំងអស់។

ប្រើវានៅពេល

នៅដើមកម្មវិធី ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកអានសំណល់ពីដំណើរមុន និងរវាងអេក្រង់នៃការបង្ហាញដែលប្តូរ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

clear screen

show label 1 ▼ ready at center of screen ▼ by small ▼ pixel

អេក្រង់ស្អាតមុនសារថ្មី។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៣, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤ . មើលផងដែរ print and move to a newline

LED

ភ្លើងប្រាំជារង្វង់នៅខាងមុខ CyberPi។ វិធីលឿនបំផុតសម្រាប់រូបយន្តដើម្បីប្រាប់ អ្វីដែលវាកំពុងគិត ដល់មនុស្ស ទាំងបន្ទប់។

play LED animation rainbow until done

វាធ្វើអ្វី

ចាក់ការបង្ហាញភ្លើងដែលមានស្រាប់ — rainbow, spindrift, meteor, firefly — ហើយរង់ចាំរហូតដល់វាចប់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «rainbow»

rainbow spindrift meteor(blue)

meteor (green) helium flash(red)

helium flash(orange) firefly

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការអបអរ និងសម្រាប់សញ្ញា «កំពុងធ្វើការ»។ ប្លុកមួយធ្វើអ្វីដែលប្លុក LED និងការរង់ចាំដប់ធ្វើ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

play LED animation rainbow until done

play hi

ការតុបតែងខ្សែបញ្ចប់៖ ភ្លើងរត់ រួចទើបវាបន្លឺសំឡេង។

ស្ត្រីបរង់ចាំ។ គ្មានអ្វីផ្សេងក្នុងវាកើតឡើងខណៈពេលនាភ្លើងកំពុងចាក់។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦ • មើលផងដែរ display

display

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ LED ទាំងប្រាំក្នុងពេលតែមួយ ពីជួរគំរូពណ៌តូចដែលអ្នកបំពេញលើប្លុកផ្ទាល់។

ប្រើវានៅពេល

ពេលភ្លើងទាំងប្រាំជារូបភាព ជាជាងស្ថានភាពមួយ — មាត្រវាស់កម្រិត ទ្រនិចប្រាប់ទិស លំនាំមួយ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

display

លាបភ្លើងទាំងប្រាំម្តងមួយៗ ដោយផ្ទាល់លើប្លុក។

មើលផងដែរ roll LEDs rightwards

roll 1 LEDs rightwards


វាធ្វើអ្វី

រំកិលអ្វីដែលភ្លើងកំពុងបង្ហាញ ជុំវិញរង្វង់តាមចំនួនកន្លែង។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីធ្វើចលនាសំនាំដែលអ្នកបានកំណត់ — ចំណុចមួយដេញជុំវិញរង្វង់ ធ្វើដោយបញ្ចេញពន្លឺ LED មួយ ហើយរំកិលវា។

ឧទាហរណ៍



អ្វីដែលនៅលើរង្វង់ធ្វើដំណើរជុំវិញវា។

មើលផងដែរ display

LED all displays [red] for 1 secs

វាធ្វើអ្វី

ពណ៌ដែលជ្រើស បើកអស់រយៈពេលកំណត់ រួចបិទដោយខ្លួនឯង។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all 1 2 3 4 5

ប្រើវានៅពេល


កំណែរហ័សនៃការភ្លឺមួយភ្លែតតាមពេលវេលា។

ឧទាហរណ៍



ការភ្លឺមួយវិនាទីក្នុងពណ៌ដែលអ្នកជ្រើស។

មើលផងដែរ LED all displays R G B for secs



វាធ្វើដូច្នេះ

បញ្ចេញពន្លឺ LED ក្នុងពណ៌ដែលអ្នកជ្រើសរើសពីគំរូពណ៌ ជំនួសការណាមួយពីលេខ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»



ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកគ្រាន់តែចង់បានពណ៌មួយ ហើយមិនត្រូវការឲ្យកម្មវិធីគណនាវា។ ល្បឿនជាងកំណែ RGB។

ឧទាហរណ៍



មើលផងដែរ LED all displays R G B



វាធ្វើដូច្នេះ

ដូចគ្នា តែពន្លឺបើកអស់រយៈពេលជាវិនាទី រួចរលត់ដោយខ្លួនឯង។ ស្រ្តីបង់ចំណុះវាធ្វើ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»



ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការភ្ជឹមភ្ជួរតម្លៃដែលមិនចាំបាច់សម្អាតក្រោយមក — ការភ្ជឹមភ្ជួរតម្លៃបញ្ជាក់ការចុចប៊ូតុង។

ឧទាហរណ៍



មើលផងដែរ LED all displays R G B

LED all displays R 255 G 0 B 0

វាធ្វើដូច្នេះ

បញ្ចេញពន្លឺ LED មួយក្នុងចំណោមប្រាំ ឬទាំងអស់ ក្នុងពណ៌ដែលអ្នកណាមួយក៏តម្លៃក្រហម បៃតង និងខៀវ ចន្លោះ ០ និង ២៥៥។ ពន្លឺនៅតែបើក រហូតដល់មានអ្វីប្តូរវា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all 1 2 3 4 5

ប្រើវានៅពេល

ភ្លើងស្ថានភាពដ៏សំខាន់។ ដោយសារពណ៌ធ្វើពីលេខ កម្មវិធីអាចគណនាវា — បៃតងពេលទំនេរ ក្រហមពេលជាប់ និងអ្វីៗនៅចន្លោះ។

ឧទាហរណ៍

```

when button A pressed
  forever
    if ultrasonic 2 1 distance to an object (cm) < 15 then
      LED all displays R 255 G 0 B 0
    else
      LED all displays R 0 G 255 B 0
  
```

រូបយន្តប្រាប់ថាវាឃើញអ្វី ដោយគ្មាននរណាត្រូវអានអេក្រង់។

០, ០, ០ គឺបិទ។ ២៥៥, ២៥៥, ២៥៥ គឺពណ៌ស និងភ្លឺខ្លាំងណាស់។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៨ . មើលផងដែរ turn off LED all, LED all displays R G B for secs

increase LED brightness by 10 %

វាធ្វើដូច្នេះ

បង្កើន ឬបន្ថយភាពភ្លឺ LED មួយជំហាន។ លេខអវិជ្ជមានធ្វើឲ្យស្រអាប់។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការភ្លឺបន្តិចម្តងៗ និងសម្រាប់ភាពភ្លឺដែលឆ្លើយតបនឹងអ្វីមួយដោយអ្នកមិនចាំបាច់តាមដានកម្រិត។

ឧទាហរណ៍

```

when button A pressed
  repeat 10
    increase LED brightness by 10 %
    wait 0.1 seconds
  
```

រង្វង់ភ្លឺឡើងបន្តិចម្តងៗក្នុងរយៈពេលមួយវិនាទី។

មើលផងដែរ set brightness to %

set brightness to 30 %

វាធ្វើដូច្នេះ

កំណត់ថា LED ភ្លឺប៉ុណ្ណា ជាភាគរយ ដោយមិនប្តូរពណ៌របស់វា។

ប្រើវានៅពេល

ជាធម្មតាម្តងនៅដើម។ ភាពភ្លឺពេញគឺចាំបាច់ភ្នែកនៅក្នុងអគារ ហើយបង្ហាញលឿនជាង។

ឧទាហរណ៍

```

when CyberPi starts up
  set brightness to 30 %
  
```

ស្រួលមើល និងសន្សំថ្មីជាង។

មើលផងដែរ increase LED brightness by %, LED brightness(%)

LED brightness(%)


វាធ្វើអ្វី

វាយការណ៍ភាពភ្លឺ LED បច្ចុប្បន្នជាភាគរយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលការភ្លឺបន្តិចម្តងៗត្រូវដឹងថាវាទៅដល់ណា ឬដើម្បីបង្ហាញការកំណត់លើអេក្រង់។

ឧទាហរណ៍



អានភាពភ្លឺត្រឡប់មកវិញ។

មើលផងដែរ `set brightness to %`

turn off LED

all ▼

វាធ្វើអ្វី

បិទ LED មួយ ឬទាំងប្រាំ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

មិនយបង្ហាញជា «all»

all

1

2

3


4

5

ប្រើវានៅពេល

នៅចុងបញ្ចប់នៃអ្វីៗដែលបានបើកវា។ រូបយន្តដែលទុកឲ្យភ្លឺក្រោយកម្មវិធីបញ្ចប់ មើលទៅដូចរូបយន្ត ដែលនៅតែដំណើរការ។

ឧទាហរណ៍



ភ្លើងបិទ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១៨ . មើលផងដែរ `LED all displays R G B`

Audio

ឧបករណ៍បំពង និងមីក្រូហ្វូន៖ សំឡេងមានស្រាប់ សំឡេងតាមប្រេកង់ ណូត ការថត និងកម្រិតសំឡេងដែលវាទាំងអស់ចេញមក។

play hi ▾ until done

វាធ្វើអ្វី

ចាក់សំឡេងដែលមានស្រាប់ ហើយរង់ចាំរហូតដល់វាចប់ មុនពេលស្ត្រីបន្ត។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «hi»

hi bye yeah wow laugh hum
sad sigh annoyed angry
surprised yummy curious
embarrassed ready sprint sleepy
meow start switch beeps
buzzing jump level-up
low-energy prompt right wrong
ring score wake warning
metal-clash glass-clink inflator
running water clockwork click
current wood-hit iron drop
bubble wave magic spitfire
heartbeat

ប្រើវានៅពេល

ពេលសំឡេងជាចំណុចសំខាន់ — ការរាប់ថយក្រោយ ភ្លេងអបអរនៅខ្សែបញ្ចប់ — ហើយអ្វីបន្ទាប់មិនគួរជាន់លើវា។

ឧទាហរណ៍

when button A ▾ pressed

play yeah ▾ until done

turn off LED all ▾

ទុកឲ្យសំឡេងចប់ រួចទើបបង្កើត។

មើលផងដែរ play hi

play hi ▾

វាធ្វើអ្វី

ចាក់សំឡេងមួយក្នុងចំណោមសំឡេងដែលមានស្រាប់របស់ CyberPi ហើយឱ្យស្ត្រីបន្តស្ទាមខណៈវាចាក់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «hi»

hi bye yeah wow laugh hum
sad sigh annoyed angry
surprised yummy curious
embarrassed ready sprint sleepy
meow start switch beeps
buzzing jump level-up
low-energy prompt right wrong
ring score wake warning
metal-clash glass-clink inflator
running water clockwork click
current wood-hit iron drop
bubble wave magic spitfire
heartbeat

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការទទួលស្គាល់រូបសំណាកដែលមិនត្រូវទប់អ្វី — សំឡេងខ្លីពេលចុចប៊ូតុង ខណៈរូបយន្តបន្តបើកបរ។

ឧទាហរណ៍



សំឡេង និងការបើកបរចាប់ផ្តើមជាមួយគ្នា។

មើលផងដែរ play hi until done

start recording


វាធ្វើអ្វី

ចាប់ផ្តើមថតសំឡេងតាមមីក្រូហ្វូនរបស់ CyberPi។

ប្រើវានៅពេល

ពេលរូបយន្តគួរចាប់យកអ្វីមួយដើម្បីចាក់ឡើងវិញពេលក្រោយ — សារមួយ សំឡេងពីបន្ទប់។

ឧទាហរណ៍



ការថតបីវិនាទី ចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់ដោយកម្មវិធី។

មើលផងដែរ stop recording, play recording

stop recording


វាធ្វើអ្វី

បញ្ចប់ការថតដែលកំពុងដំណើរការ។

ប្រើវានៅពេល

ជានិច្ច បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមថត។ ការថតមិនឈប់ដោយខ្លួនឯងទេ។

ឧទាហរណ៍



B បញ្ចប់ការថត។

មើលផងដែរ start recording

play recording until done


វាធ្វើអ្វី

ចាក់ការថតចុងក្រោយឡើងវិញ ហើយរង់ចាំរហូតដល់វាចប់។

ប្រើវានៅពេល

ពេលគ្មានអ្វីគួរកើតឡើងរហូតដល់សារត្រូវបានស្តាប់ឮ។

ឧទាហរណ៍



សារចាក់ចប់ទាំងស្រុងមុនពេលពាក្យណា។

មើលផងដែរ play recording

play recording


វាធ្វើអ្វី

ចាក់ការថតចុងក្រោយឡើងវិញ ហើយបន្តភ្លាម។

ប្រើវានៅពេល

ពេលការចាក់ឡើងវិញគួរកើតឡើងស្របជាមួយអ្វីផ្សេង។

ឧទាហរណ៍



រូបយន្តនិយាយ និងបើកបរក្នុងពេលតែមួយ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៣, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៤, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៥, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៦ • មើលផងដែរ play recording until done

play note 60 for 0.25 beat


វាធ្វើអ្វី

ចាក់ល្អិតតន្ត្រីអស់ចំនួនចង្វាក់ ដោយកម្រិតសំឡេងជ្រើសរើសពីការចុចលើប៊ូតុង។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់បទភ្លេង ជាជាងសំឡេងបឺប។ ល្អិត និងចង្វាក់ងាយតែងជាងប្រេកង់ និងវិនាទី។

ឧទាហរណ៍



ល្អិតពីរនៃបទភ្លេងមួយ។

មើលផងដែរ play snare for beat

play snare ▼ for 0.25 beat

វាធ្វើដូច្នេះ

ចាក់សំឡេងស្តួរអស់ចំនួនចង្វាក់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «snare»

snare bass drum side stick
crash cymbal open hi-hat
closed hi-hat tambourine
hand clap claves

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ចង្វាក់ — សម្គាល់ពេលវេលា រាប់ផុំដោយសំឡេង។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed
repeat 4
play snare ▼ for 0.25 beat

បួនចង្វាក់លើស្តួរតូច។

មើលផងដែរ play note for beat

increase audio speed by 10 %

វាធ្វើដូច្នេះ

រុញល្បឿនចាក់ឡើង ឬចុះមួយដំហាន។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ឥទ្ធិពលដែលប្តូរបន្តិចម្តងៗ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed
repeat 5
increase audio speed by 20 %
play hi ▼ until done

សំឡេងដដែល លឿនជាងរាល់លើក។

មើលផងដែរ set audio speed to %

set audio speed to 100 %


វាធ្វើអ្វី

កំណត់ល្បឿនចាក់សំឡេងជាភាគរយ; ក្រោម ១០០ គឺយឺតជាង និង ទាបជាង លើសគឺលឿនជាង និងខ្ពស់ជាង។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់លក្ខណៈ: — សំឡេងដែលបន្ថយលឿន សំឡេងស្រួចដូចកញ្ជ្រោង។

ឧទាហរណ៍



សំឡេងដែល ក្នុងល្បឿនពាក់កណ្តាល។

មើលផងដែរ audio speed

audio speed


វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ល្បឿនចាក់បច្ចុប្បន្នជាភាគរយ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបង្ហាញ ឬស្តារការកំណត់។

ឧទាហរណ៍



អានល្បឿនត្រឡប់មកវិញ។

មើលផងដែរ set audio speed to %

increase volume by 10 %


វាធ្វើអ្វី

បង្កើន ឬបន្ថយកម្រិតសំឡេងមួយជំហាន; លេខអវិជ្ជមានបន្ថយវា។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់កម្រិតសំឡេងដែលអ្នកប្រើអាចកែសម្រួលដោយចិត្ត។

ឧទាហរណ៍



រុញដងឡើងលើដើម្បីបង្កើនសំឡេង។

មើលផងដែរ set volume to %

set volume to 30 %


វាធ្វើអ្វី

កំណត់កម្រិតសំឡេងឧបករណ៍បំពងជាភាគរយ។

ប្រើវានៅពេល

ម្តងនៅដើម។ រូបយន្តម៉ែក្នុងកម្រិតសំឡេងពេញក្នុងថ្នាក់តែមួយ គឺជាបញ្ហាពិតប្រាកដ។

ឧទាហរណ៍



ខ្លាំងល្មមសម្រាប់ក្រុមមួយ ស្ងាត់ល្មមសម្រាប់បន្ទប់។

មើលផងដែរ increase volume by %, volume(%)

volume(%)


វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍កម្រិតសំឡេងបច្ចុប្បន្នជាភាគរយ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបង្ហាញការកំណត់លើអេក្រង់ខណៈមានអ្នកកែសម្រួលវា។

ឧទាហរណ៍



បង្ហាញថាកម្រិតសំឡេងឥឡូវនេះជាអ្វី។

មើលផងដែរ set volume to %

play sound at 700 Hz for 1 secs


វាធ្វើអ្វី

បន្តិចសំឡេងអស់រយៈពេលជានិច្ច ហើយរង់ចាំខណៈវាធ្វើ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់សំឡេងបឺបដែលមានប្រវែងច្បាស់លាស់ — ម៉ែត្រូណូម ការរាប់ថយក្រោយ។

ឧទាហរណ៍



សំឡេងខ្លីបី មួយក្នុងមួយវិនាទី។

មើលផងដែរ play sound at Hz

play sound at 700 Hz


វាធ្វើអ្វី

បន្តិចសំឡេងតាមប្រេកង់ដែលអ្នកឲ្យជាហិក្ស ហើយបន្តគ្នា។ លេខធំជាងជាសំឡេងខ្ពស់ជាង។

ប្រើវានៅពេល

ពេលកម្រិតសំឡេងគួរមានន័យអ្វីមួយ — សំឡេងដែលឡើងខ្ពស់ពេលរូបយន្តចូលមកជិតជញ្ជាំង គឺជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលអ្នកអាចស្តាប់ឮ។

ឧទាហរណ៍



រូបយន្តហ្វូហ្វាបចុះពេលវាចូលមកជិតជញ្ជាំង។

មើលផងដែរ play sound at Hz for secs

stop all sounds


វាធ្វើអ្វី

បញ្ឈប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលកំពុងបន្តិចសំឡេង ក្នុងពេលតែមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីកាត់សំឡេងដែលឲ្យចប់មុនកាល និងជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធបញ្ឈប់។

ឧទាហរណ៍



ភាពស្ងាត់ និងភាពនឹងជឿជាមួយគ្នា។

មើលផងដែរ play hi

Sensing

ធាតុចូលផ្ទាល់របស់ CyberPi — ប៊ូតុង ឈ្នានីស មីក្រូហ្វូន និងឧបករណ៍ចាប់ពន្លឺ នាឡិកា និងការពិតអំពីផ្ទាំងខ្លួនឯង។

joystick pulled↑ ▾ ?

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ខណៈឈ្នានីសរបស់ CyberPi ផ្ទាល់ត្រូវសង្កត់ក្នុងទិសមួយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «pulled↑»

pulled↑ pulled↓ pulled←
pulled→ middle pressed
any direction

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការបញ្ជាទិស ឬការរុករកម៉ឺនុយដោយប្រើដង្ហើមលើផ្ទាំង ក្នុងរង្វិលជុំ។

ឧទាហរណ៍



រូបយន្តបើកបរតែខណៈដងត្រូវសង្កត់ទៅមុខ។

មើលផងដែរ when joystick pulled↑

joystick pulled↑ ▾ counts

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាឈ្នានីសលើផ្ទាំងត្រូវបានរុញក្នុងទិសមួយប៉ុន្មានដង ចាប់តាំងពីចំនួនត្រូវកំណត់ឡើងវិញ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «pulled↑»

pulled↑ pulled↓ pulled←
pulled→ middle pressed

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការឈានឆ្លងកាត់បញ្ជីជម្រើសដោយប្រើដង។

ឧទាហរណ៍



តើដងត្រូវបានរុញឡើងលើប៉ុន្មានដង?

មើលផងដែរ reset joystick pulled↑ counts

reset joystick pulled↑ ▼ counts

វាធ្វើដូច្នេះ

កំណត់ចំនួននៃទិសល្បឿនមួយត្រឡប់ទៅសូន្យ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «pulled↑»

pulled↑

pulled↓

pulled←

pulled→

middle pressed

any direction

ប្រើវានៅពេល

មុនពេលចាប់ផ្តើមរាបថ្មី។

ឧទាហរណ៍

when CyberPi starts up

reset joystick

pulled↑ ▼

counts

កំណត់ឧបករណ៍រាប់ទៅសូន្យពេលចាប់ផ្តើម។

មើលផងដែរ joystick pulled↑ counts

button A ▼ pressed?

វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍ពិត ខណៈប៊ូតុង A ឬ B ត្រូវសង្កត់។ វាជាសំណួរ មិនមែនប្រាកដមួយទេ — វាប្រាប់អ្នកនូវស្ថានភាពឡើយនេះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «A»

A

B

any button

ប្រើវានៅពេល

ក្នុងរង្វង់មុំ ឬការរង់ចាំ ពេលអ្នកចង់សួរ ជាជាងត្រូវរង់ចាំ។ វាជាអ្វី ដែល «wait until button A pressed» សង់ពី។

ឧទាហរណ៍

when CyberPi starts up

show label 1 ▼

press A to start

at

center of screen ▼

by

small ▼

pixel

wait until

button A ▼

pressed?

moves forward ▼

20

cm ▼

until done

ច្រកទ្វារដែលរក្សាកម្មវិធីអាប់ឡូតឲ្យនៅស្ងៀម រហូត ដល់មានអ្នកត្រៀមរួច។

មើលផងដែរ when button A pressed, wait until

button A ▼ press counts

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាប៊ូតុងមួយត្រូវបានចុចប៉ុន្មានដង ចាប់តាំងពីចំនួនត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញចុងក្រោយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «A»

A

B

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីរំលងកាត់របៀបផ្សេងៗដោយមិនប្រើអថេរផ្ទាល់ខ្លួន — ចុច A បីដងសម្រាប់របៀបទីបី។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

print button A ▼ press counts

បង្ហាញចំនួនសរុបនៃការចុច។

មើលផងដែរ reset button A press counts

reset button A ▼ press counts

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ចំនួនចុចរបស់ប៊ូតុងត្រឡប់ទៅសូន្យ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «A»

A

B

any button

ប្រើវានៅពេល

នៅដើមកម្មវិធី និងគ្រប់ពេលដែលវាប្តូរប្រភេទចាប់ផ្តើមម្តងទៀត។

ឧទាហរណ៍

when CyberPi starts up

reset button A ▼ press counts

ចាប់ផ្តើមរាប់ពីសូន្យ។

មើលផងដែរ button A press counts

loudness


វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាបន្ទប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាឡូនេះ ជាលេខ។ ស្ទាត់គឺជិតសូន្យ; ការទះដៃគឺខ្ពស់។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ឥរិយាបថដែលបង្កដោយសំឡេង — ចាប់ផ្តើមលើការទះដៃ ឈប់ពេលបន្ទប់ស្ងាត់។ ក៏ជាវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីជ្រើសកម្រិតកំណត់ដែរ៖ បោះពុម្ពក្នុងថ្នាក់ពិតមុនពេលជ្រើសលេខ។

ឧទាហរណ៍



រូបយន្តឆ្លើយតបនឹងសំឡេងខ្លាំង។

បន្ទប់ស្ងាត់ និងសាលាដែលមានសំឡេង ត្រូវការលេខខុសគ្នា។ ត្រូវវាស់មុនពេលជ្រើស។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១ • មើលផងដែរ when light value >

ambient light intensity


វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាពន្លឺដែលធ្លាក់លើ CyberPi ភ្លឺប៉ុណ្ណា ជាលេខ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការដើរតាមពន្លឺ និងការគេចពីពន្លឺ និងសម្រាប់កត់សម្គាល់ការប្តូរ — ដៃដែលឆ្លងកាត់លើរូបយន្ត ធ្វើឲ្យការអានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។

ឧទាហរណ៍



រូបយន្តបំភ្លឺផ្លូវរបស់ខ្លួនពេលបន្ទប់ងងឹត។

ភ្លើងបន្ទប់ប្តូរពេញមួយថ្ងៃ។ កម្រិតកំណត់ដែលដំណើរការនៅព្រឹកនេះ អាចមិនដំណើរការនៅរសៀលនេះទេ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៨, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ៩, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១០, ថ្នាក់ទី ៧ ជំហាន ១១ • មើលផងដែរ when light value >

timer(s)


វាធ្វើអ្វី

វាយការណ៍ថាកន្លែងផុតទៅប៉ុន្មានវិនាទី ចាប់តាំងពីនាឡិកាត្រូវកំណត់ឡើងវិញចុងក្រោយ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់អ្វីៗដែលវាស់ជាពេលវេលាកន្លែងផុត — ពេលវេលាមួយជុំការអស់ពេល ឥរិយាបថដែលប្តូរបន្ទាប់ពីមួយរយៈ។

ឧទាហរណ៍



តើវាចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីទៅដល់ជញ្ជាំង?

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ reset timer

reset timer


វាធ្វើអ្វី

កំណត់នាឡិកាត្រឡប់ទៅសូន្យ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមមុនអ្វីដែលអ្នកកំពុងវាស់ពេល។

ឧទាហរណ៍



ចាប់ផ្តើមនាឡិកា។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ timer(s)

hostname


វាធ្វើអ្វី

វាយការណ៍ឈ្មោះផ្ទាល់របស់ CyberPi ដែលវាបង្ហាញពេលភ្ជាប់។

ប្រើវានៅពេល

ក្នុងថ្នាក់ដែលមានរូបយន្តដូចគ្នា ដើម្បីដាក់ឈ្មោះនីមួយៗលើអេក្រង់របស់វាផ្ទាល់។

ឧទាហរណ៍



រូបយន្តនីមួយៗប្រាប់ថាវាជាមួយណា។

មើលផងដែរ battery level(%)

battery level(%)

វាធ្វើអ្វី

វាយការណ៍ការពិតមួយអំពីថ្នាំងខ្លួនឯង ជ្រើសរើសពីបញ្ជីទម្លាក់ចុះ — កម្រិតថ្ម អាសយដ្ឋាន MAC ឈ្មោះ Bluetooth ភាសាប្រព័ន្ធ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «battery level(%)»

- battery level(%)
- MAC address
- Bluetooth name
- system language
- extension name
- external battery (%)

ប្រើវានៅពេល

កម្រិតថ្មជារបស់ដែលមានប្រយោជន៍។ រូបយន្តដែលមានឥរិយាបថថ្ម ជាញឹកញាប់គឺរូបយន្តដែលថ្មជិតអស់។

ប្រកបដោយមូលដ្ឋានបញ្ជីទម្លាក់ចុះមួយ ដូច្នេះការពិតណាដែលវាវាយការណ៍ ត្រូវជ្រើសរើសលើប្រភពផ្ទាល់ ជាជាងវាយចូលនូវ។

មើលផងដែរ hostname

មិនប្រើក្នុងវគ្គសិក្សានេះ

competition in automatic stage ▼

វាង្វើ

រាយការណ៍ថាប្រព័ន្ធស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស្វ័យប្រវត្តិ ឬដំណាក់កាលដោយដៃ នៃជំហាន MakeX។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «automatic stage»

automatic stage

manual stage

ប្រើវានៅពេល

តែក្នុងការប្រកួត MakeX ដែលដំណើរការកម្មវិធីជាពីរដំណាក់កាល។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

if competition in automatic stage ▼ then

moves forward ▼ 50 cm ▼ until done

មានឥរិយាបថខុសគ្នាអាស្រ័យលើដំណាក់កាលណាដែលជុំនោះស្ថិតនៅ។

Motion Sensing

ឧបករណ៍ចាប់ចលនាក្នុងផ្ទាំង៖ វាផ្ទៀងទៅទិសណា វាត្រូវអង្រួនខ្លាំងប៉ុណ្ណា និងវាបានបង្វិលតាមប៉ុណ្ណា។

control ☐ to follow CyberPi with sensitivity low(0.2) ▼

វាធ្វើអ្វី

ភ្ជាប់តួអង្គលើឆាក mBlock ទៅនឹងចលនារបស់ CyberPi ដូច្នេះការផ្ទៀងផ្ទាត់ធ្វើឲ្យតួអង្គផ្លាស់ទី។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «low(0.2)»

low(0.2)

middle(0.4)

high(0.6)

ប្រើវានៅពេល

តែរបៀប Live ប៉ុណ្ណោះ ពេលរូបយន្តត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍បញ្ជាសម្រាប់អ្វីមួយលើអេក្រង់។

ឧទាហរណ៍

when green flag clicked

control ☐ to follow CyberPi with sensitivity middle(0.4) ▼

ផ្ទាំងក្លាយជាឧបករណ៍បញ្ជាតាមការផ្ទៀងសម្រាប់ឆាក។

មើលផងដែរ tilted forward ?

tilted forward ▼ ?

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ខណៈ CyberPi ត្រូវបានកាន់នៅមុំជាក់លាក់មួយ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «tilted forward»

tilted forward

tilted backward

tilted left

tilted right

screen up

screen down

ប្រើវានៅពេល

ក្នុងរង្វិលជុំ ដើម្បីពិនិត្យទិសដៅ ជាជាងត្រូវរំខានដោយវា។ ក៏ជាវិធីកត់សម្គាល់ចរូបយន្តដូចផងដែរ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

forever

if tilted forward ▼ ? then

moves forward ▼ at 40 RPM

else

stop encoder motor all ▼

ផ្ទៀងរូបយន្តទៅមុខ ហើយវាបើកបរ; ដាក់វាឲ្យរាបស្មើ ហើយវាលប់។

មើលផងដែរ when CyberPi tilted left, tilted forward angle (°)

wave up ▼ detected?

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលកាយវិការមួយទើបត្រូវបានធ្វើ — ការត្រូវ ក្នុងទិសមួយ ឬការបង្វិល។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «wave up»

wave up

wave down

wave left

wave right

rotate clockwise

rotate counterclockwise


freefall

shaken

ប្រើវានៅពេល

ក្នុងរង្វិលជុំ ពេលកាយវិការគួរជាមួយក្នុងចំណោមរបស់ច្រើនដែល អ្នកកំពុងពិនិត្យ។

ឧទាហរណ៍



ការត្រូវឡើងលើទទួលបានចម្លើយ។

មើលផងដែរ when wave left detected

shaking strength


វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាផ្ទាំងត្រូវបានអង្រួនខ្លាំងប៉ុណ្ណា ជាលេខ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការអង្រួនដើម្បីចាប់ផ្តើម ឬអង្រួនដើម្បីកំណត់ឡើងវិញ ជាកន្លែងដែលកម្រិតកំណត់ ងាយស្រួលជាងកាយវិការបាទ/ទេ។

ឧទាហរណ៍



អង្រួនវាឲ្យខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យវាចាប់ផ្តើម។

មើលផងដែរ wave up detected?

waving direction (°)


វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ទិសនៃការត្រូវ ជាជំរក្រៅ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលកាយវិការគួរចង្អុលទៅកន្លែងណាមួយ ជាជាងជ្រើសពី ឈ្មោះបួន។

ឧទាហរណ៍



តើការត្រូវនោះទៅទិសណា?

មើលផងដែរ waving speed

waving speed


វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ថាផ្ទាំងត្រូវបានត្រូវលឿនប៉ុណ្ណា។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីបែងចែកចលនាឆ្លងៗពីចលនាមុតស្រួច។

ឧទាហរណ៍



តើនោះខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណា?

មើលផងដែរ waving direction (°)

tilted forward ▾ angle (°)

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍មុំផ្ទៀងពិតជាដីក្រេ ជាជាងបាទ ឬទេ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «tilted forward»

tilted forward

tilted backward(pitch)

tilted left

tilted right(roll)

rotate clockwise

rotate counterclockwise(yaw)

ប្រើវានៅពេល

ពេលបរិមាណសំខាន់ — រូបយន្តដែលបើកបរតាមសមាមាត្រនឹងកម្រិតដែលវាត្រូវផ្ទៀង ឬសំណង់ដែលត្រូវរក្សាឲ្យរាបស្មើ។

ឧទាហរណ៍



ផ្ទៀងវាកាន់តែច្រើន ហើយវាបើកបរកាន់តែលឿន។

មើលផងដែរ tilted forward ?

motion sensor x acceleration(m/s²)

វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍សំទុះតាមអ័ក្សមួយ គិតជាម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េ។ ពេលនៅស្ងៀម អ័ក្សដែលចង្អុលចុះក្រោម អានប្រហែល ៩.៨ ព្រោះទំនាញផែនដីមិនដែលឈប់ទាញ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «x»

x y z

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការរកឃើញការតោះ ការធ្លាក់ និងការឈប់ភ្លាមៗ — ការបុកគឺជាកំពូលធំមួយភ្លែត។

ឧទាហរណ៍



មើលការលោតខណៈរូបយន្តបើកបរឆ្លងកាត់វា។

មើលផងដែរ angle speed around x axis(°/s)

angle speed around x axis(°/s)

វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍ថាផ្ទាំងកំពុងបង្វិលលឿនប៉ុណ្ណាជុំវិញអ័ក្សមួយ គិតជាដឺក្រេក្នុងមួយវិនាទី។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «x»

x y z

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីវាស់ការបង្វិលខណៈវាកំពុងកើតឡើង ជាជាងចំនួនសរុបបន្ទាប់ពីវា។

ឧទាហរណ៍



តើរូបយន្តកំពុងបង្វិលលឿនប៉ុណ្ណាឡើយនេះ?

មើលផងដែរ rotated angle around x axis (°)

rotated angle around **x** axis (°)

វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍មុំសរុបដែលបានបង្វិលជុំវិញអ័ក្សមួយ ចាប់តាំងពីការកំណត់ឡើងវិញចុងក្រោយ ដោយបូកបន្ថែមខណៈរូបយន្តបង្វិល។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «X»

x y z

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការបង្វិលតាមមុំដែលស្គាល់ ដោយមិនទុកចិត្តកង់។ នៅលើតំបន់អិល កង់កុហកអំពីការបង្វិល ហើយឧបករណ៍នេះមិនកុហកទេ។

ឧទាហរណ៍



បង្វិលរហូតដល់រូបយន្តបានបង្វិលមុំកែងពិតប្រាកដរួចរាល់។

ចំនួនសរុបនៅតែកើនរហូតដល់កំណត់ឡើងវិញ ដូច្នេះត្រូវកំណត់ឡើងវិញមុនពេលអ្នកវាស់។

មើលផងដែរ reset rotated angle around all axis

reset rotated angle around **all** axis

វាធ្វើដូច្នេះ

កំណត់ការបង្វិលដែលប្រមូលបានត្រឡប់ទៅសូន្យ សម្រាប់អ័ក្សមួយឬទាំងបី។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «all»

all x y z

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមមុនការបង្វិលដែលអ្នកមានបំណងវាស់។

ឧទាហរណ៍



កំណត់ឧបករណ៍រាប់មុំទៅសូន្យ។

មើលផងដែរ rotated angle around x axis (°)

reset yaw angle

វាធ្វើអ្វី

កំណត់ទិសក្បាលរបស់រូបយន្តទៅសូន្យ ដោយធ្វើឲ្យទិសណាដែលវា
កំពុងចង្អុលក្លាយជាទិសមុខថ្មី។

ប្រើវានៅពេល

នៅដើមដំណើរមួយ ដូច្នេះទិសក្បាលត្រូវវាស់ពីកន្លែងដែលរូបយន្ត
ពិតជាចាប់ផ្តើម ជាជាងពីកន្លែងដែលវាត្រូវបានបើក។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

reset yaw angle

ទិសនេះឥឡូវជាទិសខាងជើង។

មើលផងដែរ rotated angle around x axis (°)

LAN

សាររវាងរូបយន្តតាមបណ្តាញមូលដ្ឋាន។ សម្រាប់រូបយន្តដែលធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងបន្ទប់តែមួយ។

broadcast message message on LAN

វាធ្វើអ្វី

ធ្វើសារដែលមានឈ្មោះទៅ CyberPi គ្រប់គ្រឿងលើតារាងនៃបណ្តាញមូលដ្ឋានតែមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលរូបយន្តត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នា — មួយចាប់ផ្តើម ហើយឯទៀតដើរតាម។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

broadcast go on LAN

រូបយន្តមួយប្រាប់រូបយន្តឯទៀតទាំងអស់ឲ្យចាប់ផ្តើម។

រូបយន្តទាំងពីរត្រូវកំណត់ទៅតារាងនៃ LAN តែមួយ បើមិនដូច្នោះទេគ្មានមួយណាឮគ្នាទេ។

មើលផងដែរ when receiving broadcast on LAN, set LAN channel to 1

broadcast message message with value 1 on LAN

វាធ្វើអ្វី

ធ្វើសារដែលមានឈ្មោះ ព្រមទាំងលេខ ឬពាក្យមួយភ្ជាប់ជាមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលសារត្រូវការខ្លឹមសារ — មិនត្រឹមតែ «go» ទេ តែ «go ក្នុងល្បឿន ៤០»។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

broadcast speed with value 40 on LAN

សេចក្តីណែនាំ និងលេខរបស់វាធ្វើដំណើរជាមួយគ្នា។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ LAN broadcast value received

when receiving message broadcast on LAN

វាធ្វើអ្វី

ប្តូរម្នាក់ដែលដំណើរការពេលសារដែលមានឈ្មោះមកដល់តាមបណ្តាញ។

ប្រើវានៅពេល

នៅលើរូបយន្តអ្នកទទួល ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពលើអ្វីដែលរូបយន្តមួយទៀតបាននិយាយ។

ឧទាហរណ៍

when receiving go broadcast on LAN

moves forward 20 cm until done

រូបយន្តនេះធ្វើចលនាពេលរូបយន្តមួយទៀតនិយាយ go។

● ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ broadcast message on LAN

LAN broadcast message value received

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍តម្លៃដែលមកជាមួយសារចុងក្រោយនៃឈ្មោះនោះ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រភេទដែលត្រូវគ្នា ដើម្បីអានអ្វីដែលត្រូវបានផ្ញើ។

ឧទាហរណ៍

when receiving speed broadcast on LAN
moves forward at LAN broadcast speed value received RPM

អ្នកផ្ញើស្រ្តីស្បើន; រូបយន្តនេះប្រើវា។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៤, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៥ • មើលផងដែរ broadcast message with value on LAN

set LAN channel to 1

វាធ្វើអ្វី

ជ្រើសរើសនៃលេខឆានលដែលរូបយន្តនិយាយ និងស្តាប់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «១»

1 6 (default) 11

ប្រើវានៅពេល

ពេលក្រុមពីរក្នុងបន្ទប់តែមួយមិនត្រូវគ្នា។ ដាក់ក្រុមនីមួយៗលើឆានលរបស់វា ហើយសាររបស់ពួកគេឈប់ឆ្លងគ្នា។

ឧទាហរណ៍

when CyberPi starts up

set LAN channel to 11

ក្រុមនេះនៅលើឆានល ១១។

មើលផងដែរ broadcast message on LAN

Upload Mode Broadcast

សាររវាងកម្មវិធីដែលអាចឡូត្រួច និង mBlock លើកុំព្យូទ័រ — វិធីមើលថាប្រយន្តដែលដំណើរការដោយខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអ្វី។

send upload mode message message

វាធ្វើអ្វី

ផ្ញើសារដែលមានឈ្មោះពីកម្មវិធីដែលអាចឡូត្រួច ត្រឡប់ទៅ mBlock នៅលើកុំព្យូទ័រ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីមើលថាប្រយន្តដែលអាចឡូត្រួចកំពុងធ្វើអ្វី។ ពេលកម្មវិធីអាចឡូត្រួច វានៅតែម្នាក់ឯង ហើយនេះជាខ្សែស្រឡាយត្រឡប់ទៅអេក្រង់វិញ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

send upload mode message started

ប្រយន្តប្រាប់កុំព្យូទ័រថាវាបានចាប់ផ្តើម។

មើលផងដែរ send upload mode message with value

send upload mode message message with value 1

វាធ្វើអ្វី

ផ្ញើសារដែលមានឈ្មោះ ព្រមទាំងតម្លៃភ្ជាប់ជាមួយ។

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការផ្ញើការអានចេញពីកម្មវិធីដែលអាចឡូត្រួច — ការកត់ត្រាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខណៈប្រយន្តដំណើរការដោយឥតខ្ចី។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed
forever
send upload mode message dist with value ultrasonic 2 1 distance to an object (cm)
wait 0.5 seconds

ការបញ្ជូនផ្ទាល់នៃឧបករណ៍ចាប់ចម្ងាយ ពីរដងក្នុងមួយវិនាទី។

មើលផងដែរ upload mode message value

when receiving upload mode message message

វាធ្វើអ្វី

ប្តូរម្នាក់ដែលដំណើរការពេលសាររបៀប Upload ដែលមានឈ្មោះមកដល់។

ប្រើវានៅពេល

នៅផ្នែកអ្នកទទួលនៃការតភ្ជាប់។

ឧទាហរណ៍

when receiving upload mode message go
moves forward 20 cm until done

ធ្វើសកម្មភាពលើសារពីម្ខាងទៀត។

មើលផងដែរ send upload mode message

upload mode message

message

value

វាធ្វើអ្វី

វាយការណ៍តម្លៃដែលផ្ទុកដោយសារចុងក្រោយនៃឈ្មោះនោះ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្តូរមូកដែលត្រូវគ្នា ដើម្បីអានអ្វីដែលមកជាមួយវា។

ឧទាហរណ៍

when receiving upload mode message

speed

moves forward

at

upload mode message

speed

value

RPM

សារបានផ្ទុកល្បឿនដែលត្រូវប្រើ។

មើលផងដែរ send upload mode message with value

AI

សេវាកម្មពពក៖ ការនិយាយ ការស្តាប់ ការបកប្រែ និង Wi-Fi ដែលវាទាំងអស់អាស្រ័យលើ។ ប្លុកនីមួយៗក្នុង ចំណោមនេះត្រូវការបណ្តាញ គណនី mBlock ដែលចូលរួច និងរបៀប Upload។

connect to Wi-Fi ssid password password


វាធ្វើអ្វី

ភ្ជាប់បណ្តាញ Wi-Fi ដោយឡែកៗ និងពាក្យសម្ងាត់របស់វា។ ស្ត្រីបងចាំខណៈភ្ជាប់។

ប្រើវានៅពេល

មុនគេ មុនអ្វីៗដែលត្រូវការអ៊ីនធឺណិត។ គ្រប់ប្លុក AI និង IoT — ការនិយាយ ការស្តាប់ ការបកប្រែ អាគាសធាតុ — ត្រូវការបណ្តាញជាមុនសិន។

ឧទាហរណ៍



ភ្ជាប់ រង់ចាំរហូតដល់វាភ្ជាប់ពិតប្រាកដ រួចប្រាប់។

តែរបៀប Upload ប៉ុណ្ណោះ។ បណ្តាញសាលាដែលត្រូវការ ទំព័រចូលតាមកម្មវិធីរុករក នឹងមិនដំណើរការទេ — រូបយន្តគ្មានកម្មវិធីរុករកទេ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ • មើលផងដែរ network connected?

network connected?


វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលរូបយន្តនៅលើបណ្តាញរួចហើយ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្ជាប់បណ្តាញពីភ្ជាប់ ដើម្បីរង់ចាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ជំនួសការទាយចំនួនវិនាទី។

ឧទាហរណ៍



រង់ចាំរបស់ពិត ជាងការពន្យារពេលដោយក្តីសង្ឃឹម។

មើលផងដែរ connect to Wi-Fi password

connect to Wi-Fi again


វាធ្វើអ្វី

ភ្ជាប់បណ្តាញចុងក្រោយម្តងទៀត ដោយអ្នកមិនចាំបាច់ឲ្យឈ្មោះ និងពាក្យសម្ងាត់ជាលើកទីពីរ។

ប្រើវានៅពេល

បន្ទាប់ពីការដាច់ ឬនៅដើមកម្មវិធីដែលធ្លាប់ភ្ជាប់ពីមុន។

ឧទាហរណ៍



ប្តីក្នុងភ្ជាប់ឡើងវិញសម្រាប់ពេលបណ្តាញដាច់។

មើលផងដែរ connect to Wi-Fi password

disconnect from Wi-Fi

វាធ្វើអ្វី

ចាកចេញពីបណ្តាញ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីសន្សំថ្ម ឬដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្វីមួយដំណើរការដោយគ្មានអ៊ីនធឺណិត។

ឧទាហរណ៍

when button B pressed

disconnect from Wi-Fi

ចេញពីបណ្តាញ។

មើលផងដែរ connect to Wi-Fi again

speak

auto

hello world

វាធ្វើអ្វី

អានអត្ថបទឮៗតាមឧបករណ៍ចំពង ដោយប្រើសំឡេងដែលបង្កើតក្នុងពពក។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «auto»

auto

ប្រើវានៅពេល

ពេលរូបយន្តគួរនិយាយអ្វីមួយដែលអេក្រង់មិនអាច — លទ្ធផលឆ្លងកាត់បន្ទប់ដែលមានសំឡេង ការស្វាគមន៍ ចម្លើយចំពោះសំណួរដែលវាត្រូវបានសួរ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

connect to Wi-Fi ClassroomWiFi password letmein

wait until network connected?

speak auto hello everyone

ភ្ជាប់ជាមុនសិន រួចនិយាយ។

ត្រូវការ Wi-Fi គណនី mBlock ដែលចូលរួច និង របៀប Upload។ បើប្អូកមើលទៅប្រព័ន្ធ ឬមានឆ្លុះក្នុងកម្មវិធីនិពន្ធនោះមួយក្នុងចំណោមបីនោះខ្លះ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ • មើលផងដែរ recognize (1) Chinese secs

recognize (1) Chinese 3 secs

វាធ្វើដូច្នេះ

ស្តាប់តាមមីក្រូហ្វូនអស់រយៈពេលជាវិនាទី ហើយធ្វើអ្វីដែលឮទៅពពកដើម្បីប្តូរជាអត្ថបទ។ ស្ត្រីបង់ចំណុះវាស្តាប់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(១) Chinese»

(1) Chinese (2) Chinese(Taiwan)

(3) Cantonese (4) English

(5) French (6) German

(7) Spanish (8) Italian

(9) Japanese (10) Portuguese

(11) Russian (12) Korean

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីទទួលបានពាក្យបញ្ជាដែលនិយាយ។ ផ្ទុកជាមួយប្លុកលទ្ធផល ដែលផ្ទុកអ្វីដែលត្រូវបំប្លែងវិញ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

recognize (1) Chinese 3 secs

print speech recognition result

ស្តាប់បីវិនាទី រួចបង្ហាញអ្វីដែលឮ។

ជ្រើសភាសានៅលើប្លុក។ តម្រូវការបីដូចការនិយាយដែរ៖ Wi-Fi ចូលគណនី របៀប Upload។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ - មើលផងដែរ speech recognition result

speech recognition result


វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍អត្ថបទដែលត្រូវបំប្លែងពីការស្តាប់ចុងក្រោយ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមបន្ទាប់ពីការស្តាប់សំឡេង ដើម្បីសាកល្បងអ្វីដែលត្រូវបាននិយាយ។

ឧទាហរណ៍



និយាយពាក្យ ហើយរូបយន្តធ្វើចលនា។ «contains» ទំនាក់ទំនង «equals» នៅទីនេះ ព្រោះមនុស្សនិយាយច្រើនជាងពាក្យតែមួយ។

វាផ្ទុកលទ្ធផល ចុងក្រោយ។ ត្រូវអានវាមុនពេលស្តាប់ម្តងទៀត។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ - មើលផងដែរ recognize (1) Chinese secs, contains ?

translate hello into Chinese ▼

វាធ្វើអ្វី

ធ្វើអត្ថបទទៅពពក ហើយរាយការណ៍វាត្រឡប់មកវិញជាភាសាមួយទៀត។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «Chinese»

Chinese

English

Traditional Chinese

Japanese

French

German

Spanish

Portuguese

Russian

Korean

Italian

Dutch

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់រូបយន្តពីរភាសា — ឮពាក្យបញ្ជាជាភាសាមួយ ឆ្លើយជាភាសាមួយទៀត។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

speak

auto ▼

translate

hello

into

English ▼

បកប្រែ រួចនិយាយការបកប្រែឮៗ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ • មើលផងដែរ **speak auto**

IoT

អ៊ីនធឺណិត៖ សារដែលអាចឆ្លងកាត់អគារ និងទិន្នន័យពីពិភពខាងក្រៅ ដូចជាអាកាសធាតុ គុណភាពខ្យល់ និង ម៉ោងពិត។

connect to Wi-Fi ssid password password


វាធ្វើអ្វី

ភ្ជាប់បណ្តាញ Wi-Fi ដោយឡែក៖ និងពាក្យសម្ងាត់របស់វា។ ស្ត្រីបង់ចំណុះវាភ្ជាប់។

ប្រើវានៅពេល

មុនគេ មុនអ្វីៗដែលត្រូវការអ៊ីនធឺណិត។ គ្រប់ប្លុក AI និង IoT — ការ និយាយ ការស្តាប់ ការបកប្រែ អាកាសធាតុ — ត្រូវការបណ្តាញជា មុនសិន។

ឧទាហរណ៍



ភ្ជាប់ រង់ចាំរហូតដល់វាភ្ជាប់ពិតប្រាកដ រួចប្រាប់។

តែរបៀប Upload ប៉ុណ្ណោះ។ បណ្តាញសាលាដែលត្រូវការ ទំព័រចូលតាមកម្មវិធីរុករក នឹងមិនដំណើរការទេ — រូបយន្តគ្មាន កម្មវិធីរុករកទេ។

- ប្រើក្នុង ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៧, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៨, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ១៩, ថ្នាក់ទី ៨ ជំហាន ២០ • មើលផងដែរ network connected?

network connected?


វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលរូបយន្តនៅលើបណ្តាញរួចហើយ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្ជាប់បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ ដើម្បីរង់ចាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ជំនួសការទាយចំនួន វិនាទី។

ឧទាហរណ៍



រង់ចាំរបស់ពិត ជាងការពន្យារពេលដោយក្តី សង្ឃឹម។

មើលផងដែរ connect to Wi-Fi password

connect to Wi-Fi again


វាធ្វើអ្វី

ភ្ជាប់បណ្តាញចុងក្រោយម្តងទៀត ដោយអ្នកមិនចាំបាច់ឲ្យឈ្មោះ និងពាក្យសម្ងាត់ជាលើកទីពីរ។

ប្រើវានៅពេល

បន្ទាប់ពីការដាច់ ឬនៅដើមកម្មវិធីដែលធ្លាប់ភ្ជាប់ពីមុន។

ឧទាហរណ៍



ប្តីក្នុងភ្ជាប់ឡើងវិញសម្រាប់ពេលបណ្តាញដាច់។

មើលផងដែរ connect to Wi-Fi password

disconnect from Wi-Fi

វាធ្វើអ្វី

ចាកចេញពីបណ្តាញ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីសន្សំថ្ម ឬដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្វីមួយដំណើរការដោយគ្មានអ៊ីនធឺណិត។

ឧទាហរណ៍

when button B pressed

disconnect from Wi-Fi

ចេញពីបណ្តាញ។

មើលផងដែរ connect to Wi-Fi again

send user cloud broadcast message

វាធ្វើអ្វី

ផ្ញើសារដែលមានឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតទៅរូបយន្តណាមួយដែលចូលក្នុងគណនីតែមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលរូបយន្តមិននៅក្នុងបន្ទប់តែមួយ។ ការផ្សាយ LAN សម្រាប់រូបយន្តនៅក្បែរគ្នា; ប្លុកនេះទៅដល់ កន្លែងណាក៏បានដែលមានបណ្តាញ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

send user cloud broadcast go

សារដែលអាចឆ្លងកាត់អគារ។

Wi-Fi គណនីដែលចូលរួច និងរបៀប Upload។

មើលផងដែរ when receiving user cloud broadcast, broadcast message on LAN

send user cloud broadcast message with value 1

វាធ្វើអ្វី

ផ្ញើសារពពកដែលមានឈ្មោះ ព្រមទាំងតម្លៃភ្ជាប់ជាមួយ។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីផ្ញើការអាន មិនត្រឹមតែសញ្ញាទេ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

send user cloud broadcast temp with value 21

សារផ្ទុកលេខរបស់វាទៅជាមួយ។

មើលផងដែរ user cloud broadcast value received

when receiving user cloud broadcast message

វាធ្វើអ្វី

ប្លុកមួយដែលដំណើរការពេលសារពពកដែលមានឈ្មោះមកដល់។

ប្រើវានៅពេល

នៅលើរូបយន្តអ្នកទទួល។

ឧទាហរណ៍

when receiving user cloud broadcast go

play hi

រូបយន្តឆ្លើយតបនឹងសារពីកន្លែងផ្សេងទាំងស្រុង។

មើលផងដែរ send user cloud broadcast

user cloud broadcast message value received

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍តម្លៃដែលមកជាមួយសារពពកចុងក្រោយនៃឈ្មោះនោះ។

ប្រើវានៅពេល

ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្តូរម៉ូឌុលដែលត្រូវគ្នា។

ឧទាហរណ៍

when receiving user cloud broadcast temp

print user cloud broadcast temp value received

បង្ហាញលេខដែលមកដល់។

មើលផងដែរ send user cloud broadcast with value

highest temperature (°C) ▾

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍សីតុណ្ហភាពថ្ងៃនេះសម្រាប់កន្លែងដែលអ្នកដាក់ឈ្មោះទាញយកពីអ៊ីនធឺណិត។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «highest temperature (°C)»

highest temperature (°C)

lowest temperature (°C)

highest temperature (°F)

lowest temperature (°F)

weather

humidity

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់គម្រោងស្ថានីយ៍អាកាសធាតុ ឬកម្មវិធីណាដែលតវិយាបថគួរអាស្រ័យលើព័ត៌មានខាងក្រៅថ្នាក់រៀន។

កន្លែងស្ថិតក្នុងរន្ធដីមួយរបស់ប្តូរ មុនបញ្ជីទម្លាក់ចុះ ដូច្នេះគ្មានវិធីសរសេរជាអត្ថបទធម្មតាទេ — ត្រូវសរសេរកម្មវិធីនិងនិពន្ធ។
ត្រូវការ Wi-Fi និងរបៀប Upload។

មើលផងដែរ air quality AQI, connect to Wi-Fi password

air quality

AQI ▾

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍តួលេខគុណភាពខ្យល់ — សន្ទស្សន៍ AQI ឬចំនួនភាគល្អិត PM2.5 និង PM10 — សម្រាប់កន្លែងដែលមានឈ្មោះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «AQI»

AQI

PM2.5

PM10

CO

SO₂

NO₂

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់គម្រោងបរិស្ថាន និងសម្រាប់ការប្រៀបធៀបការអានខាងក្រៅជាមួយការអានក្នុងបន្ទប់។

ឧទាហរណ៍

when button A ▾ pressed

print air quality Phnom Penh AQI ▾

គុណភាពខ្យល់ថ្ងៃនេះ លើអេក្រង់រូបយន្ត។

Wi-Fi និងរបៀប Upload។

មើលផងដែរ highest temperature (°C)

☐

sunrise ▾

time ▾

វាធ្វើដូច្នេះ
រាយការណ៍ម៉ោងថ្ងៃ៖ ឬថ្ងៃលិចសម្រាប់កន្លែងដែលមានឈ្មោះ។

កម្លាំងដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «sunrise»

sunrise

sunset

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «time»

time

hour

minute

ប្រើវានៅពេល
សម្រាប់រូបយន្តដែលគួរមានឥរិយាបថខុសគ្នាបន្ទាប់ពីងងឹត។

ដូចប្លុកអាកាសធាតុដែរ កន្លែងមកមុនក្នុងប្លុក ដូច្នេះប្លុកនេះ ត្រូវផ្គុំក្នុងកម្មវិធីនិពន្ធ ជាជាងសរសេរចេញ។ ត្រូវការ Wi-Fi និងរបៀប Upload។

មើលផងដែរ **highest temperature (°C)**

(0) UTC ▾

's

year ▾

វាធ្វើដូច្នេះ
រាយការណ៍ផ្នែកមួយនៃម៉ោងបច្ចុប្បន្នសម្រាប់តំបន់ម៉ោងដែលជ្រើស ក្នុងប្លុកតែមួយ។

កម្លាំងដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(0) UTC»

(0) UTC

(1) UTC+1

(2) UTC+2

(3) UTC+3

(4) UTC+4

(5) UTC+5

(6) UTC+6

(7) UTC+7

(8) UTC+8

(9) UTC+9

(10) UTC+10

(11) UTC+11

(12) UTC+12

(-12) UTC-12

(-11) UTC-11

(-10) UTC-10

(-9) UTC-9

(-8) UTC-8

(-7) UTC-7

(-6) UTC-6

(-5) UTC-5

(-4) UTC-4

(-3) UTC-3

(-2) UTC-2

(-1) UTC-1

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «year»

year

month

day

week

hour

minute

second

ប្រើវានៅពេល
ពេលអ្នកចង់បានកម្លាំងតែមួយ ហើយមិនត្រូវការត្រាពេលវេលា ទាំងមូល។

ឧទាហរណ៍

when button

A ▾

pressed

print

(0) UTC ▾

's

year ▾

លេខមួយ ដោយផ្ទាល់ពីនាឡិកាបណ្តាញ។

មើលផងដែរ **year of date and time**

(0) UTC ▾ 's date and time

វាធ្វើដូច្នេះ

ទាញយកកាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងបច្ចុប្បន្នសម្រាប់តំបន់ម៉ោង មួយពីអ៊ីនធឺណិត។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «(0) UTC»

- | | | |
|--------------|--------------|------------|
| (0) UTC | (1) UTC+1 | (2) UTC+2 |
| (3) UTC+3 | (4) UTC+4 | (5) UTC+5 |
| (6) UTC+6 | (7) UTC+7 | (8) UTC+8 |
| (9) UTC+9 | (10) UTC+10 | |
| (11) UTC+11 | (12) UTC+12 | |
| (-12) UTC-12 | (-11) UTC-11 | |
| (-10) UTC-10 | (-9) UTC-9 | |
| (-8) UTC-8 | (-7) UTC-7 | (-6) UTC-6 |
| (-5) UTC-5 | (-4) UTC-4 | (-3) UTC-3 |
| (-2) UTC-2 | (-1) UTC-1 | |

ប្រើវានៅពេល

មុនពេលអានផ្នែកដាច់ដោយឡែកណាមួយ។ រូបយន្តគ្មាននាឡិកាផ្ទាល់ខ្លួនដែលរស់រានពេលចិនថាមពលទេ។

ឧទាហរណ៍



កាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងពិត ពីបណ្តាញ។

មើលផងដែរ year of date and time

year ▾ of date and time

វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍ផ្នែកមួយនៃម៉ោងដែលទាញយកចុងក្រោយ — ឆ្នាំ ខែ ថ្ងៃ ម៉ោង។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «year»

- | | | | | |
|--------|--------|------|------|------|
| year | month | date | week | hour |
| minute | second | | | |

ប្រើវានៅពេល

បន្ទាប់ពីទាញយក ដើម្បីប្រើផ្នែកមួយ ជាជាងខ្សែអក្សរទាំងមូល។

ឧទាហរណ៍



តែឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ចេញពីត្រីកោណពេលវេលាទាំងមូល។

មើលផងដែរ (0) UTC 's date and time

Magic emoji

មុខសម្រាប់អេក្រង់ CyberPi — បង្កើតដោយ AI គូរដោយអ្នក ឬជ្រើសពីសំណុំ ចលនាដែលមានស្រាប់។

Set AI Emojis to



វាធ្វើអ្វី

បង្ហាញរូបភាពលើអេក្រង់ CyberPi ដែលបង្កើតដោយ AI Emoji Workshop — ប្តូរនៅផ្នែកខាងលើនៃចក្ខុវិស័យ ដែលសុំឲ្យពួកគេ មុខពីការពិពណ៌នា។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីឲ្យរូបយន្តមានទឹកមុខដោយអ្នកមិនចាំបាច់គូរដោយខ្លួនឯង។ រូបភាពស្ថិតក្នុងរន្ធលើប្លុក; workshop ជាកន្លែងដែលអ្នកបង្កើតវា។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

Set AI Emojis to



មុខដែលបង្កើតរួច ដែលអ្នកទម្លាក់ចូលរន្ធ លេច ឡើងលើអេក្រង់។

Workshop ត្រូវការ Wi-Fi និងគណនីដែលចូលរួច។ ប្លុក ខ្លួនឯងគ្រាន់តែបង្ហាញរូបភាពដែលបង្កើតរួចហើយ។

មើលផងដែរ Set Animojis to Cute

Set Animojis to

Cute ▼

វាធ្វើអ្វី

ចាក់មុខមានចលនាដែលមានស្រាប់មួយក្នុងចំណោមប្រាំបី — cute, unhappy, sleepy, surprise, cool, angry, happy, love។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «Cute»

Cute

Unhappy

Sleepy

Surprise

Cool

Angry

Happy

Love

ប្រើវានៅពេល

វិធីលឿនបំផុតដើម្បីឲ្យរូបយន្តមានអារម្មណ៍។ មិនត្រូវការការគូរ ឬ បណ្តាញទេ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

Set Animojis to

Happy ▼

រូបយន្តញញឹម។

មើលផងដែរ Set DIY Emojis to

Set DIY Emojis to



វាធ្វើដូច្នេះ

បង្ហាញមុខដែលអ្នកគួរដោយខ្លួនឯង ភីកសែលម្តងមួយ លើក្រឡា ចត្រង់តូចដែលភ្ជាប់ក្នុងប្លុក។

ប្រើវានៅពេល

ពេលអ្នកចង់បានទឹកមុខជាក់លាក់មួយ ហើយគ្មានអ៊ីនធឺណិត។ ការគូរដប់ប្រាំមួយគុណដប់ប្រាំមួយភីកសែល ក៏ជាមេរៀនល្អ អំពីថាអេក្រង់ត្រូវការតិចប៉ុណ្ណាដើម្បីនិយាយអ្វីមួយ។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

▼

Set DIY Emojis to



គំនូរបស់អ្នកផ្ទាល់ ដោយផ្ទាល់លើមុខរូបយន្ត។

មើលផងដែរ Set AI Emojis to

Sprites

រូបភាពមានឈ្មោះលើអេក្រង់ដែលអ្នកផ្លាស់ទីដោយឯករាជ្យ ជាជាងបន្ទាត់អត្ថបទដែលរមួរ។ មូលដ្ឋាននៃហ្គេម និងមុខនាឡិកានៅលើរូបយន្តខ្លួនឯង។

set backdrop to



វាធ្វើអ្វី

បំពេញអេក្រង់ទាំងមូលនៅខាងក្រោយតួអង្គដោយពណ៌ដែលអ្នកជ្រើស។

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីកំណត់អារម្មណ៍ ឬធ្វើឲ្យការប្រែប្រួលមិនអាចមើលរំលង — អេក្រង់ក្រហមទាំងមូលនិយាយច្រើនជាងពាក្យក្រហម។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

set backdrop to



អេក្រង់ទាំងមូលប្តូរពណ៌។

មើលផងដែរ set backdrop to R: G: B:

set backdrop to R: 0 G: 0 B: 0



វាធ្វើអ្វី

បំពេញអេក្រង់នៅខាងក្រោយតួអង្គដោយពណ៌លាយពីលេខ។

ប្រើវានៅពេល

ពេលពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយត្រូវគណនា — អេក្រង់ដែលកាន់តែក្រហម ពេលអ្វីមួយកាន់តែអាក្រក់។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

set backdrop to R: 255 G: 0 B: 0



អេក្រង់ដែលកម្មវិធីអាចដាក់ពណ៌ដោយខ្លួនឯង។

មើលផងដែរ set backdrop to

set sprite

show ▼

to



វាធ្វើអ្វី

បង្កើតតួអង្គពីរូបភាពដែលអ្នកគូរដោយខ្លួនឯងលើក្រឡាចត្រង់តូចនៅលើប្លុក។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «show»

show

hide

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់មុខ ព្រួញ រូបតំណាងផ្ទាល់ខ្លួន — អ្វីៗដែលរូបភាពមានស្រាប់មិនគ្របដណ្តប់។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

set sprite

face show ▼

to



គូរវាលើប្លុក; វាលេចឡើងលើអេក្រង់។

មើលផងដែរ set sprite show to music

set sprite show ▼ to music ▼

វាឆ្លើយ

បង្កើតតួអង្គពីរូបតំណាងមួយក្នុងចំណោមរូបតំណាងដែលមានស្រាប់របស់ CyberPi។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

show hide

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «music»

music picture video clock
play pause next previous
sound temperature light motion
house gear list tick symbol
cross sign power off refresh
trash bin download sunny
cloudy rain snow train
rocket truck car water drop
distance flame magnet gas
vision color overcast
sandstorm fog

ប្រើវានៅពេល

ពេលនិមិត្តសញ្ញាមានស្រាប់គ្រប់គ្រាន់ ហើយអ្នកមិនចង់គួរ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

set sprite icon show ▼ to music

និមិត្តសញ្ញាមានស្រាប់ មិនចាំបាច់គួរទេ។

មើលផងដែរ set sprite show to

set sprite show ▼ to hello world

វាឆ្លើយ

បង្កើតតួអង្គដែលមានឈ្មោះពីអត្ថបទមួយ ហើយដាក់វាលើអេក្រង់។ ចាប់ពីពេលនោះ ប្លុកតួអង្គដទៃ អាចផ្លាស់ទី ដាក់ពណ៌ និងលាក់វាតាមឈ្មោះនោះ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

show hide

ប្រើវានៅពេល

ពេលពាក្យមួយត្រូវផ្លាស់ទី ជាជាងអង្គុយក្នុងរន្ធចេរ — ពិន្ទុដែលអវិលចូល ស្លាកដែលដើរតាមអ្វីមួយ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

set sprite score show ▼ to 0

sprite score show ▼ goes to x 40 y 20

អត្ថបទដែលមានឈ្មោះ ដាក់ត្រង់កន្លែងដែលអ្នកចង់បាន។

មើលផងដែរ sprite show goes to x y, show label 1 at center of screen by small pixel

set sprite
show
to QR code
www.makeblock.com

វាធ្វើអ្វី
បង្កើតតួអង្គដែលជាកូដ QR ផ្ទុកអត្ថបទណាដែលអ្នកចង់ឲ្យវា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

show
hide

ប្រើវានៅពេល
ដើម្បីប្រគល់អ្វីមួយទៅទូរស័ព្ទ — តំណ ឈ្មោះរូបយន្ត លទ្ធផល។ វាប្តូរអេក្រង់រូបយន្ត ទៅជាអ្វីមួយដែលភ្ញៀវអាចស្តែង។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

set sprite
code show
to QR code
hello

កូដដែលអាចស្តែងបាន នៅលើមុខរូបយន្ត។

មើលផងដែរ set sprite show to

sprite
show
flips
left-right

វាធ្វើអ្វី
ត្រឡប់តួអង្គពីឆ្វេងទៅស្តាំ ឬពីលើទៅក្រោម។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

show
hide

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «left-right»

left-right
up-down

ប្រើវានៅពេល
ដើម្បីប្រើគំនូរតែមួយបែរទៅទាំងសងខាង — ព្រួញមួយ ចង្អុលបានទាំងពីរទិស។

ឧទាហរណ៍

when button A pressed

sprite
arrow show
flips
left-right

ព្រួញដែល ឥឡូវចង្អុលទិសផ្ទុយ។

មើលផងដែរ sprite show rotates ° clockwise

delete sprite show ▼

វាធ្វើអ្វី

លុបតួអង្គចោលជាស្ថាពរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «show»

show hide

ប្រើវានៅពេល

ពេលវានឹងលែងត្រូវការទៀត។ ការលាក់ប្រសើរជាង បើវាអាចត្រូវការ។

ឧទាហរណ៍

when button B ▼ pressed

delete sprite dot show ▼

បាត់ជាស្ថាពរ។

មើលផងដែរ show sprite

set anchor point of sprite show ▼ to top left ▼

វាធ្វើអ្វី

ជ្រើសថាផ្នែកណានៃតួអង្គរាប់ជាទីតាំងរបស់វា — កណ្តាល ជ្រុង ឬកែវ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «show»

show hide

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «top left»

top left top middle top right

middle left center middle right

bottom left bottom center

bottom right

ប្រើវានៅពេល

ពេលរបស់ត្រូវតម្រង់ជួរ។ អត្ថបទដែលយោងលើតែមធ្យមចាប់ផ្តើមនៅកន្លែងដដែល ទោះវាវែងប៉ុណ្ណា; អត្ថបទដែលយោងលើកណ្តាលរកិលខណៈវាវែងឡើង។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

set anchor point of sprite score show ▼ to top left ▼

យោងលើជ្រុង ដូច្នេះវាវែងទៅស្តាំ ជំនួសការលាតទាំងសងខាង។

មើលផងដែរ sprite show goes to x y

sprite show moves right (x) 8 pixels

វាធ្វើអ្វី

ផ្លាស់ទីតួអង្គចំនួនភីកសែលពីកន្លែងដែលវាស្ថិតនៅឡើយ ក្នុងទិសដែលអ្នកជ្រើស។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

show hide


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «right (x)»

right (x) down (y) left
right (x)

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ចលនាតាមជំហាន ជាកន្លែងដែលចលនានីមួយៗតាមក្រោយចលនាមុន។

ឧទាហរណ៍



តួអង្គដើរឆ្លងកាត់អេក្រង់។

មើលផងដែរ sprite show goes to x y

sprite show goes to x 64 y 64

វាធ្វើអ្វី

ដាក់តួអង្គនៅទីតាំង x និង y ពិតប្រាកដលើអេក្រង់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

show hide

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់រៀបចំអេក្រង់ដោយចេតនា និងសម្រាប់បង្ហាញតម្លៃជាទីតាំង — សញ្ញាសម្គាល់ដែលផ្លាស់ទី ខណៈការអានប្តូរ។

ឧទាហរណ៍



ចំណុចមួយដែលអ៊ុលត្រាសោនិកកាត់អេក្រង់ ខណៈជញ្ជាំងចូលមកកាន់តែជិត។

មើលផងដែរ sprite show moves right (x) pixels

sprite **show** ▼ goes to random position

វាធ្វើអ្វី

លោតតួអង្គទៅកន្លែងចៃដន្យលើអេក្រង់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

show

hide

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ហ្គេម — គោលដៅដែលលេចឡើងកន្លែងថ្មីរាល់ដុំ។

ឧទាហរណ៍

when button **A** ▼ pressed

sprite **target show** ▼ goes to random position

កន្លែងថ្មីរាល់ការចុច។

មើលផងដែរ pick random to

sprite **show** ▼ rotates **10** ° clockwise

វាធ្វើអ្វី

បង្វិលតួអង្គចំនួនដ៏ក្រេព័ទិសបច្ចុប្បន្នរបស់វា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

show

hide

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការបង្វិលអ្វីមួយ និងសម្រាប់ទ្រនិចដែលបង្វិលខណៈការអានប្តូរ។

ឧទាហរណ៍

when button **A** ▼ pressed

forever

sprite **hand show** ▼ rotates **15** ° clockwise

wait **0.1** seconds

ដៃមួយបោសជុំវិញដូចនាឡិកា។

មើលផងដែរ sprite show points in direction °

sprite show ▾ points in direction 90 °

វាធ្វើអ្វី

ចង្អុលតួអង្គទៅទិសពិតប្រាកដ ជាជាងបង្វិលវាតាមជំហាន។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «show»

show

hide

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ត្រីវិស័យ ឬមុខនាឡិកា ជាកន្លែងដែលមុំ គឺជា តម្លៃ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▾ pressed

forever

sprite needle show ▾ points in direction rotated angle around z ▾ axis (°) °

ទ្រនិចលើអេក្រង់ដែលដើរតាមចរូបយន្តបានបង្វិលប៉ុណ្ណា។

មើលផងដែរ sprite show rotates ° clockwise

set sprite show ▾ size to 100 %

វាធ្វើអ្វី

ធ្វើមាត្រដ្ឋានតួអង្គ ជាភាគរយនៃទំហំធម្មតារបស់វា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «show»

show

hide

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្វីមួយធំឡើង ឬតូចចុះ — សសរដែលបំពេញ ការជូនដំណឹងដែលរីកធំ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▾ pressed

set sprite alert show ▾ size to 200 %

ធំពីរដង ដើម្បីទាក់ភ្នែក។

មើលផងដែរ x position of sprite show

set sprite

show ▼

color to



វាធ្វើដូច្នេះ

ដាក់ពណ៌តូអង្គឡើងវិញដោយប្រើពណ៌ដែលអ្នកជ្រើស។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

show

hide

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីប្តូរអត្តសញ្ញាណរបស់តូអង្គ ដោយមិនគួរឡើងវិញ — រូបរាង ដដែល ក្រហមសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ បៃតងសម្រាប់ទំនេរ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

set sprite dot show ▼ color to



ជ្រើសពណ៌នៅលើប្លុក។

មើលផងដែរ set sprite show color to R: G: B:

set sprite

show ▼

color to R:

255

G:

255

B:

255

វាធ្វើដូច្នេះ

ដាក់ពណ៌តូអង្គឡើងវិញពីលេខក្រហម បៃតង និងខៀវ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

show

hide

ប្រើវានៅពេល

ពេលពណ៌ត្រូវគណនា — កាន់តែក្រហមពេលការអានឡើងខ្ពស់។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

set sprite

dot show ▼

color to R:

255

G:

0

B:

0

ពណ៌ដែលកម្មវិធីអាចគណនា។

មើលផងដែរ set sprite show color to

reset sprite show ▼ to default color

វាផ្លែឆ្នាំង

ដាក់តួអង្គត្រឡប់ទៅពណ៌ដែលវាត្រូវបានគូរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

show

hide

ប្រើវានៅពេល

បន្ទាប់ពីការបន្លិចបណ្តោះអាសន្ន។

ឧទាហរណ៍

when button B ▼ pressed

reset sprite dot show ▼ to default color

ត្រឡប់ទៅធម្មតាវិញ។

មើលផងដែរ set sprite show color to

show ▼ sprite

វាផ្លែឆ្នាំង

បង្ហាញ ឬលាក់តួអង្គដោយមិនលុបវា។ តួអង្គដែលលាក់រក្សាទីតាំងរបស់វា ហើយអាចត្រឡប់មកវិញ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

show

hide

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការភ្លឺបង្អួច និងសម្រាប់អេក្រង់ដែលប្តូរ — លាក់ក្រុមនេះបង្ហាញក្រុមនោះ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

forever

show ▼ sprite dot

wait 0.5 seconds

hide ▼ sprite dot

wait 0.5 seconds

ចំណុចដែលភ្លឺបង្អួច។

មើលផងដែរ delete sprite show

sprite show ▼ goes to front ▼ layer

វាធ្វើអ្វី

បញ្ជូនតួអង្គទៅមុខគេ ឬក្រោយគេនៃគំនរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «show»

show hide

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «front»

front back

ប្រើវានៅពេល

ពេលតួអង្គជាន់គ្នា ហើយមួយត្រូវអានឃើញលើតួអង្គដទៃ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

sprite alert show ▼ goes to front ▼ layer

ការព្រមានអង្គុយលើគេបំផុត។

មើលផងដែរ sprite show goes forward one layer

sprite show ▼ goes forward ▼ one layer

វាធ្វើអ្វី

ផ្លាស់ទីតួអង្គមួយជំហានឡើងលើ ឬចុះក្រោមក្នុងគំនរ។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «show»

show hide

ម៉ីនុយបង្ហាញជា «forward»

forward backward

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ការបញ្ជាស្ថិតជាងមុខ-ឬ-ក្រោយ ពេលតួអង្គបី ឬច្រើនជាងជាន់គ្នា។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

sprite dot show ▼ goes forward ▼ one layer

មួយជំហានកាន់តែជិតខាងមុខ។

មើលផងដែរ sprite show goes to front layer

sprite show touches sprite ☐ ?

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលតូចអង្គពីរជាន់គ្នា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ីនុយបង្ហាញជា «show»

show hide

ប្រើវានៅពេល

សម្រាប់ហ្គេមលើអេក្រង់ផ្ទាល់របស់រូបយន្ត — ការចាប់ ការគេច ការប្រមូល។

ឧទាហរណ៍



ការប៉ះមួយសមនឹងសំឡេងមួយ។

មើលផងដែរ sprite show on edge?

sprite show on edge?

វាធ្វើអ្វី

រាយការណ៍ពិត ពេលតូចអង្គទៅដល់តែមអេក្រង់។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន


ម៉ីនុយបង្ហាញជា «show»

show hide

ប្រើវានៅពេល

ដើម្បីលោតវាត្រឡប់មកវិញ ឬដើម្បីទប់វាមិនឲ្យបាត់។

ឧទាហរណ៍



វាដើរទៅតែម ហើយចាប់ផ្តើមម្តងទៀតពីកណ្តាល។

មើលផងដែរ sprite show touches sprite ?

x position ▼ of sprite show ▼

វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍ការពិតមួយអំពីតួអង្គ — x របស់វា y របស់វា ទិសរបស់វា ទំហំរបស់វា។

តម្លៃដែលអាចជ្រើសបាន

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «x position»

x position y position direction

size anchor point

ម៉ឺនុយបង្ហាញជា «show»

show hide

ប្រើវានៅពេល

ពេលចលនាមួយត្រូវគណនាពីកន្លែងដែលតួអង្គនៅរួចហើយ។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

print x position ▼ of sprite dot show ▼

តើវាទៅដល់ណាហើយ?

មើលផងដែរ sprite show goes to x y

color of x: 64 y: 64 on the display is R: 0 G: 0 B: 0

វាធ្វើដូច្នេះ

រាយការណ៍ពិត ពេលភីកសែលនៅចំណុចមួយលើអេក្រង់ជាពណ៌ជាក់លាក់មួយ។

ប្រើវានៅពេល

វិធីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីសាកល្បងការប៉ះ — តាមអ្វីដែលគួរ ជាជាងតាមតួអង្គណាដែលជាន់គ្នា។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

if <color of x: 60 y: 60 on the display is R: 255 G: 0 B: 0> then

play hi ▼

សូរអេក្រង់ខ្លួនឯងថាវាកំពុងបង្ហាញពណ៌អ្វី។

មើលផងដែរ sprite show touches sprite ?

force rendering

វាធ្វើដូច្នេះ

គួរអេក្រង់ឡើងវិញឥឡូវនេះ ជាជាងរង់ចាំការធ្វើឲ្យស្រស់ស្អាតប្រព័ន្ធបន្ទាប់។

ប្រើវានៅពេល

ពេលការប្តូរច្រើនត្រូវលេចឡើងជាមួយគ្នា ឬពេលចលនាមើលទៅរញ្ជួយ ព្រោះអេក្រង់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព តាមល្បឿនរបស់វា ជាជាងតាមល្បឿនរបស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍

when button A ▼ pressed

sprite dot show ▼ goes to x 40 y 40

force rendering

ផ្លាស់ទីវា ហើយបង្ហាញការផ្លាស់ទីភ្លាម។

មើលផងដែរ sprite show goes to x y